



# AVG AntiVirus Business Edition

Manual do Usuário

**Revisão do documento AVG.03 (07/02/2016)**

Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Todos os direitos reservados.  
Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.



## Conteúdo

<b>1. Introdução</b>	<b>4</b>
1.1 Esquema do AVG AntiVirus Business Edition	4
1.2 Principais recursos e funções	5
1.3 Sistemas operacionais suportados	6
1.4 Requisitos mínimos de hardware	8
1.5 Requisitos de hardware recomendados	8
1.6 Requisitos de rede	8
1.7 Migrando estações de versões anteriores	10
<b>2. Instalação do AVG AntiVirus Business Edition</b>	<b>11</b>
2.1 Visão geral dos componentes	11
2.2 Onde instalar e implantar	12
2.3 Caixa de diálogo de boas-vindas	13
2.4 Ativação de licença	14
2.5 Tipo de instalação	15
2.6 Opções personalizadas	16
2.7 Instalação concluída	16
<b>3. Assistente de implantação do AVG Admin</b>	<b>18</b>
3.1 Introdução	18
3.2 Implantação de várias funções UpdateProxy	19
3.3 Seleção da função	19
3.4 Função de Data Center	20
3.5 Função de Data Center - Primeira implantação	20
3.6 Função de Data Center - Implantação repetida	22
3.7 Função de Data Center - Visão geral de bancos de dados	26
3.8 Função de Data Center - Importação de dados	31
3.9 Função de Data Center - Acesso ao servidor	32
3.10 Função UpdateProxy	33
3.11 Visão geral da configuração	37
<b>4. Modo básico do Assistente de Instalação na Rede do AVG</b>	<b>39</b>
4.1 Recomendações para componentes	39
4.2 Bem-vindo	40
4.3 Método de instalação	41
4.4 Instalação de rede remota	42
4.5 Instalação de rede remota - etapas finais	52
4.6 Criação do script de instalação do AVG	54
<b>5. Modo avançado do Assistente de Instalação na Rede do AVG</b>	<b>60</b>
5.1 Bem-vindo	61
5.2 Método de instalação	62



5.3 Instalação de rede remota	63
5.4 Instalação de rede remota - etapas finais	75
5.5 Criação do script de instalação do AVG	77
<b>6. AVG Admin Console</b>	<b>85</b>
6.1 O que é o AVG Admin Console	85
6.2 Visão geral da interface do AVG Admin Console	86
6.3 Processo de sincronização	98
6.4 Estações	100
6.5 Servidores	104
6.6 Resultados da verificação	112
6.7 Notificações	116
6.8 Relatórios gráficos	119
6.9 Licenças	128
6.10 Solicitações pendentes	128
6.11 Instalador de rede	129
<b>7. Servidor AVG Admin</b>	<b>149</b>
<b>8. AVG Admin Lite</b>	<b>150</b>
8.1 Assistente de implantação do AVG Admin Lite	150
8.2 Assistente do instalador do AVG Network Lite	152
<b>9. Configuração</b>	<b>157</b>
9.1 Configurações compartilhadas para estações/grupos	157
9.2 Configurações compartilhadas para servidores de aplicativos	170
9.3 Configurações do AVG Admin Server	179
9.4 String de conexão	186
9.5 Servidor proxy	187
9.6 AVG Admin Console	188
9.7 Gadgets de barra lateral/área de trabalho	197
<b>10. Como...</b>	<b>199</b>
10.1 Como conectar estações ao AVG Data Center	199
10.2 Como migrar estações de/para Data Center diferentes	201
10.3 Como sincronizar estações	202
10.4 Como resolver problemas relacionados a atualização	202
10.5 Como alterar o idioma da interface do usuário	204
10.6 Como usar o sistema de banco de dados Microsoft SQL Server	205
10.7 Como controlar ações dos usuários da estação	206
10.8 Como ativar a conta do administrador do Windows 10	207
10.9 Manipulação das requisições e mensagens de status	207
10.10 Como gerenciar direitos de acesso	208



10.11 Como manter o banco de dados do Data Center	211
10.12 Lista dos parâmetros de configuração do AVG	212
<b>11. AVG Data Center</b>	<b>218</b>
11.1 Manutenção	218
11.2 Proteção por senha	218
11.3 Conversão do AVG Data Center em um banco de dados diferente	219
11.4 Interface da Web	219
<b>12. Atualizações</b>	<b>220</b>
12.1 Informações gerais	220
12.2 Atualização na rede local	220
<b>13. Perguntas frequentes e suporte técnico</b>	<b>222</b>



## 1. Introdução

Este manual de usuário fornece uma documentação completa para o **AVG AntiVirus Business Edition**.


### Aviso importante:

O documento pode conter referências a outros guias de usuário, especialmente o guia do Internet Security. Se você não estiver familiarizado com a interface de usuário do AVG e com as configurações avançadas e de firewall do AVG, é recomendável fazer download de todos os guias relevantes antecipadamente no site do <http://www.avg.com/us-en/homepage>, na seção [Centro de suporte/Download/Documentação](#).

Você também pode usar a ajuda do contexto, que está disponível no aplicativo, para obter as informações solicitadas.

### 1.1. Esquema do AVG AntiVirus Business Edition

Examine o esquema simplificado do **AVG AntiVirus Business Edition** que mostra a conexão básica e a interação dos componentes da administração remota na configuração padrão e na mais utilizada:





### 1) **AVG Data Center**

consiste em um banco de dados e o **Servidor AVG Admin**. O **Servidor AVG Admin** executa a função de mediador entre o AVG Data Center e as estações do AVG. O AVG Admin Console usa o Servidor AVG Admin para acessar o banco de dados do AVG Data Center e definir centralmente as configurações para estações e parâmetros do sistema. As estações do AVG acessam o Servidor AVG Admin para ler os parâmetros de configuração, salvar suas configurações definidas atualmente e os resultados da verificação no AVG Data Center.

O Servidor AVG Admin também funciona como fonte de atualização local. Se você implantar a função de UpdateProxy em vários servidores, poderá usá-los para atualizar estações, mantendo a banda/carga equilibrada.

### 2) **AVG Admin Console**

é um programa para administração das estações do AVG. Ele se comunica diretamente com o Servidor AVG Admin.

### 3) **Estações**

se comunicam com o Servidor AVG Admin, que aceita as configurações padrão, solicita configurações específicas, envia resultados de verificação etc.

### 4) **AVG Technologies Servidor**

fornece ao Servidor/Servidores AVG Admin os arquivos atualizados.

## 1.2. Principais recursos e funções

O **AVG AntiVirus Business Edition** oferece as seguintes funções:

- **Instalação remota**

Usando essa função, você pode instalar facilmente o AVG em todas as estações de trabalho cliente da rede local. Essa instalação remota é protegida pelo Assistente de Instalação na Rede do [AVG](#) - um programa para instalação remota direta e/ou criação de um script de instalação que possibilita executar o programa de instalação em todas as estações de rede remotas.

- **Atualizações centralmente controladas**

Todas as estações do AVG na rede podem ser atualizadas centralmente com o AVG Admin Console.

- **Funções do servidor**

O **AVG AntiVirus Business Edition** pode atuar em várias funções, onde cada função pode ser implantada separadamente (função do Data Center usada para gerenciamento de estações remotas, função do Proxy de atualização para o gerenciamento de atualizações), o que permite aos usuários dividir a carga entre vários servidores físicos.

- **Comunicação protegida**



A comunicação de rede entre o AVG Admin (Servidor AVG Admin) e as estações é totalmente criptografado.

- **Administração remota completa na rede**

A funcionalidade completa do **AVG AntiVirus Business Edition** garante:

- Instalação remota do AVG em todas as estações de rede, graças ao novo Assistente de Instalação na Rede do AVG
- Visão geral contínua do status atual de todas as estações do AVG Network
- Administração e controle centrais da configuração das estações do AVG

A funcionalidade completa do **AVG AntiVirus Business Edition** é fornecida pelo AVG Admin Console e pelo AVG Data Center.

Se você não precisar da funcionalidade total, é possível instalar e implantar somente o [AVG Admin Lite](#) (para geração de scripts de instalação e fonte de atualização local).

- Além de todos os recursos padrão, o AVG AntiVirus Business Edition pode conter os seguintes componentes de suporte (configuração disponível diretamente no AVG Admin Console):
  - **Proteção Anti-Spam**
  - **Proteção Anti-spyware**
  - **Proteção de Firewall**
  - **Proteção Online**
  - **Proteção do LinkScanner**
  - **Proteção Anti-Rootkit**

*Obs.: dependendo da edição da rede, o suporte a componentes pode variar!*

- Compatibilidade com versões anteriores, incluindo fácil migração da versão anterior!

### **1.3. Sistemas operacionais suportados**

O **AVG AntiVirus Business Edition** foi planejado para gerenciar/proteger estações com os seguintes sistemas operacionais (com as exceções mencionadas abaixo da lista):

- MS Windows XP Professional SP2
- MS Windows XP Home SP2
- MS Windows XP Professional x64 SP1
- MS Windows Server 2003 SP1



- MS Windows Server 2003 x64
- MS Windows 2008 Server
- MS Windows 2008 Server x64
- MS Windows Vista, todas as edições
- MS Windows Vista x64, todas as edições
- MS Windows 7, todas as edições
- MS Windows 7 x64, todas as edições
- MS Windows 8, todas as edições
- MS Windows 8 x64, todas as edições
- MS Windows 2012 Server
- MS Windows 2012 R2 Server
- MS Windows 10, todas as edições
- MS Windows 10 x64, todas as edições

O **AVG Admin Console**, o **Servidor do AVG Admin** e os componentes relacionados são suportados pelos seguintes sistemas operacionais:

- MS Windows XP Professional SP2
- MS Windows XP Home SP2
- MS Windows XP Professional x64 SP1
- MS Windows Server 2003 SP1
- MS Windows Server 2003 x64
- MS Windows 2008 Server
- MS Windows 2008 Server x64
- MS Windows Vista, todas as edições
- MS Windows Vista x64, todas as edições
- MS Windows 7, todas as edições
- MS Windows 7 x64, todas as edições
- MS Windows 8, todas as edições





- MS Windows 8 x64, todas as edições
- MS Windows 2012 Server
- MS Windows 2012 R2 Server
- MS Windows 10, todas as edições
- MS Windows 10 x64, todas as edições

#### **1.4. Requisitos mínimos de hardware**

Os requisitos mínimos de hardware para o AVG AntiVirus Business Edition e componentes relacionados são:

- CPU Intel Pentium 1.5 GHz
- 750 MB de espaço livre em disco rígido (além de, no máximo, 200 MB para o pacote de instalação baixado)
- 512 MB de memória RAM

#### **1.5. Requisitos de hardware recomendados**

Os requisitos de hardware recomendados para o AVG AntiVirus Business Edition são:

- CPU Intel Pentium 1.8 GHz
- 900 MB de espaço livre em disco rígido (além de, no máximo, 200 MB para o pacote de instalação baixado)
- 512 MB de memória RAM

#### **1.6. Requisitos de rede**

Para ter êxito na instalação do AVG em estações remotas, é necessário, antes, efetuar algumas etapas.

**Observação:** se ocorrerem problemas em relação à administração/instalação/conexão mesmo após a consulta aos capítulos a seguir, tente encontrar a resposta apropriada na seção Perguntas frequentes, em <http://www.avg.com/us-en/homepage/faq>.

##### **1.6.1. Portas que precisam de permissão em estações**

Em estações individuais da rede, que usam um firewall pessoal, é provável que você precise habilitar determinadas portas e definir recursos de sistema específicos para poder usar corretamente a instalação remota do AVG.

Dependendo do tipo e das configurações de firewall em cada estação, alguns dos requisitos mencionados a seguir talvez já estejam predefinidos ou permitidos ou suas configurações podem não estar disponíveis com o mesmo nome ou descrição. É recomendável que as alterações sejam feitas somente por usuários experientes. Sempre consulte o Manual do usuário ou o Guia da ajuda do firewall antes de continuar a alterar as suas configurações.



- **Ping (ICMP tipo 0 – Solicitação de eco de entrada)**

Apenas altere essa configuração se o **Instalador do AVG Network** não conseguir detectar estações na sua rede e você tiver certeza que essas estações estão ligadas e totalmente operacionais.

No firewall, as configurações usadas na estação remota permitem as solicitações de ping de entrada na rede local. Muitas vezes, essa função pode ser encontrada em **ICMP tipo 0 , Solicitação de eco de entrada** ou em uma descrição semelhante. Se for definido corretamente, o Instalador do AVG Network poderá localizar a estação na rede.

- **RPC: Chamada de procedimento remoto**

Para iniciar a instalação do AVG na estação remota, você precisa autorizar as seguintes portas no firewall da estação: - porta TCP e UDP 135.

- **Distributed Component Object Model (DCOM)**

Para funcionamento adequado do WMI (Windows Management Instrumentation) utilizado pelo **AVG Network Installer**, você deve abrir a porta DCOM. A porta DCOM é TCP135. Para abri-la, siga estas etapas:

1. Clique em **Iniciar** e em **Painel de Controle**.
2. Clique duas vezes em **Firewall do Windows** e na guia **Exceções**.
3. Clique em **Adicionar porta**.
4. Na caixa **Nome**, digite *DCOM\_TCP135*, e então digite *135* na caixa **Número da porta**.
5. Clique em **TCP** em **OK**.
6. Clique em **OK**.

### **1.6.2. Portas que precisam de permissão para Administração Remota**

As portas que precisam de permissão para a administração remota estão listadas a seguir:

- **Comunicação na porta TCP número 80**

Para baixar as atualizações do AVG da Internet para o **Proxy de atualização do AVG Admin Server**, é necessário permitir a comunicação de saída com esses componentes na **porta TCP 80**.

- **Porta TCP 4158**

Para uma comunicação básica entre o AVG Admin Server , as estações do AVG e o Console do AVG Admin, **você deve permitir a** porta TCP 4158 (predefinida por padrão).

Esta porta pode ser alterada na configuração do AVG Admin Server e na interface do usuário do AVG na estação (via menu superior **Ferramentas/Configurações avançadas – Administração Remota**).

- **Porta TCP 6051**

Essa porta é usada para mensagens diretas do AVG Admin Server para a estação do AVG.

Esta porta pode ser alterada na interface do usuário do AVG na estação (via menu superior **Ferramentas/Configurações avançadas – grupo Administração Remota**).

- **Porta TCP 6054**



Servidor Esta porta não é configurável. O Console do AVG Admin tenta abrir essa porta automaticamente para ouvir. Se a porta não estiver disponível, ele tenta abrir portas subsequentes (6055, 6056...) até encontrar com êxito uma disponível.

## **1.7. Migrando estações de versões anteriores**

A migração de um AVG Data Center para outro é descrita em [Como migrar estações de/para um Data Center diferente.](#)



## 2. Instalação do AVG AntiVirus Business Edition

Para instalar remotamente o AVG em estações, você deve primeiro instalar a **Administração Remota do AVG** e seus componentes.

Todo o processo consiste basicamente de duas etapas:

- **Instalação dos componentes**
- **Processo de implantação**

**Observação:** é altamente recomendado ler toda a documentação para obter uma visão geral das possibilidades do AVG AntiVirus Business Edition, para que você possa definir a configuração mais adequada para as suas necessidades. Analise especificamente os capítulos [Onde instalar e implantar](#) e [Visão geral dos componentes](#).

O **AVG AntiVirus Business Edition** pode ser inicializado com o uso do arquivo .exe, que está localizado no diretório **AVG Admin**, no CD de instalação. Além disso, o pacote de instalação mais recente sempre pode ser baixado do site da AVG em <http://www.avg.com/us-en/homepage/download>.

**Observação:** há dois pacotes de instalação disponíveis para o seu produto - para sistemas operacionais de 32 bits (marcado como x86) e para sistemas operacionais de 64 bits (marcado como x64). Use o pacote de instalação correto para o seu sistema operacional específico.

**Antes de instalar a Administração Remota do AVG, visite o site da AVG e verifique o arquivo de instalação mais recente!**

### 2.1. Visão geral dos componentes

Abaixo você verá uma breve visão geral de todos os componentes.

#### 2.1.1. Assistente de implantação do AVG Admin Server

Este assistente o ajudará a implantar o AVG AntiVirus Business Edition no servidor ou dividir em vários servidores.

#### 2.1.2. Instalador da Rede do AVG

O Assistente do instalador do AVG Network o ajuda a instalar automaticamente o AVG em estações remotas com apenas alguns cliques.

#### 2.1.3. AVG Admin Console

O **Console do AVG Admin** é um local central para administração das instalações da estação remota AVG da rede. Ele se comunica com o servidor AVG Admin e controla, processa e exibe todos os eventos relevantes.

#### 2.1.4. AVG Admin Lite

**AVG Admin Lite** é o nome dado a uma instalação simplificada do AVG AntiVirus Business Edition, que fornece apenas uma fonte local de atualização e instalações do AVG em script nas estações, sem os benefícios do AVG Data Center e do **AVG Admin Console**.



### 2.1.5. Servidor AVG Admin

O **Servidor AVG Admin** armazena dados em um banco de dados (AVG Data Center) e desempenha a função de mediador entre o AVG Data Center e as estações. O Servidor AVG Admin também pode atuar como uma fonte de atualização local.

O **AVG Data Center** é um banco de dados que contém a configuração inteira para estações AVG, incluindo configurações de verificações e tarefas. Todas as estações de trabalho com o **AVG** instalado, bem como o programa AVG Admin Console, se comunicam com o **AVG Data Center**. A comunicação só será possível se o componente **Administração remota** estiver instalado adequadamente em todas as estações conectadas ao **Servidor AVG Admin**.

O **AVG Data Center** oferece suporte a um sistema de banco de dados SQL (comercial) embutido e vários independentes. Você poderá escolher um sistema de banco de dados específico durante o processo de implementação ([Assistente de Implementação do AVG Admin](#) que inicia após a instalação).

### 2.1.6. Funções do servidor

Há duas funções que podem ser implantadas depois da instalação dos Servidores AVG Admin. A seleção das funções é uma parte fundamental do processo de implantação, que ocorrerá após a instalação do produto. Os funções são os seguintes:

- **Função de Data Center**

Permite o gerenciamento central da configuração das estações do AVG por meio do AVG Admin Console, coleta resultados de verificação de estações do AVG, mostra estados do componente e mais.

- **Função UpdateProxy**

Atua como um servidor proxy para download e distribuição de atualizações em suas estações.

## 2.2. Onde instalar e implantar

É possível instalar e implantar diferentes componentes/funções da Administração Remota do AVG em diferentes servidores/estações. Não há necessidade de instalar tudo em um computador.

Quando concluir a instalação do produto, você poderá continuar com o processo de implantação, que permite implantar diferentes funções de servidor.


Por exemplo, a função do AVG Data Center poderá ser implantada em algum servidor central da rede. Se a rede ou o número de estações for grande, você poderá implantar a função Proxy do Servidor em vários servidores na rede para obter o equilíbrio de carga e uso de banda adequado.

Além disso, o AVG Admin Console (aplicativo central para administração das suas estações) pode ser instalado em uma estação diferente e o administrador pode gerenciar as estações de qualquer local.




## 2.3. Caixa de diálogo de boas-vindas

A caixa de diálogo de boas vindas é exibida no idioma do sistema operacional no qual o AVG AntiVirus Business Edition está sendo instalado. Você pode alternar para outro idioma usando o menu suspenso.




A segunda parte da caixa de diálogo de boas-vindas oferece todo o acordo de licença do AVG AntiVirus Business Edition. Você pode rolar a página para baixo para ler o texto ou clicar no botão **Versão impressa** para abri-lo na janela do seu navegador da Internet e, se desejar, imprimir o contrato completo.

Ao terminar de ler, clique no botão **Aceitar** para continuar. Caso contrário, use o botão **Recusar** e o processo de instalação será cancelado.




## 2.4. Ativação de licença



Nessa caixa de diálogo, você insere o número da sua licença. Clique no botão **Avançar** para continuar.



## 2.5. Tipo de instalação



Nessa caixa de diálogo, selecione qual tipo de Administração remota você deseja instalar. Você tem estas opções:

- **Instalação Expressa**

É a opção recomendável. Ela instalará o aplicativo com a configuração e os componentes padrão.

- **Instalação Personalizada**

Essa opção permite selecionar quais componentes você deseja instalar.

Ao clicar nessas opções, uma nova seção do diálogo aparecerá, permitindo especificar a pasta de destino onde o AVG AntiVirus Business Edition (e seus componentes) será instalado. Se você quiser selecionar outro diretório, especifique o caminho do diretório ou escolha um diretório no disco local pressionando o botão **Procurar**.

- **Instalação Lite**

Essa opção instala o produto com assistentes simplificados que contêm configurações predefinidas para a função **UpdateProxy** somente. O **Assistente de Instalação na Rede do AVG** permite somente a geração de scripts simples. Não serão instalados consoles de administração e nenhum AVG Data Center será implantado.

É possível encontrar mais informações sobre a Instalação Lite no capítulo [AVG Admin Lite](#).

Se desejar incluir um gadget opcional na sua área de trabalho, marque a caixa de seleção **Instala e exibe o gadget do AVG...** (disponível para Windows Vista e Windows 7 ou sistemas operacionais mais recentes). Mais informações sobre esse tópico podem ser encontradas no capítulo [Configuração/Gadgets de barra](#)






[lateral/área de trabalho.](#)

## 2.6. Opções personalizadas

Se você escolher a instalação personalizada na caixa de diálogo [Tipo de instalação](#), verá a seguinte tela:




Selecione os componentes do AVG AntiVirus Business Edition que você deseja instalar. Por padrão, todos os principais componentes são selecionados. Se você optar por outra disposição, marque a ou desmarque respectiva caixa de seleção. Para continuar o processo de instalação, pressione o botão **Avançar**.

**Observação:** se você desejar usar os relatórios Gráficos, instale o componente no computador em que instalou o AVG Admin Server e em cada componente em que instalou o Console do AVG Admin. Os relatórios gráficos são gerados pelo AVG Admin Server e podem ser exibidos pelo Console do AVG Admin.

## 2.7. Instalação concluída

A caixa de diálogo Instalação concluída é exibida para confirmar que o AVG AntiVirus Business Editione todos os seus componentes foram instalados com êxito.

Você também pode optar por participar do Programa de Aprimoramento de Produto. Para isso, simplesmente mantenha a caixa de seleção disponível marcada (recomendável).



Pressione o botão **Concluir** para finalizar a instalação.

Se a instalação tiver sido correta, um dos assistentes a seguir será inicializado automaticamente, dependendo das escolhas anteriores durante o processo de instalação:

- **Assistente de implantação do AVG Admin**

Esse assistente será iniciado automaticamente se você escolher a instalação Rápida ou Personalizada na caixa de diálogo [Tipo de instalação](#).

Para obter mais informações, consulte o capítulo [Assistente de implantação do AVG Admin](#).

**Observação:** é necessário percorrer esse assistente para que o AVG AntiVirus Business Edition funcione propriamente.

- **Assistente de implantação Lite do AVG Admin**

Esse assistente será iniciado automaticamente se você escolher Instalação Lite na caixa de diálogo [Tipo de instalação](#). Para obter mais informações, consulte o capítulo [Assistente de implantação Lite do AVG Admin](#).

**Observação:** é necessário percorrer esse assistente para que o AVG AntiVirus Business Edition funcione propriamente.

**Observação:** se um erro tiver ocorrido durante o processo ou se a instalação tiver falhado, um aviso de erro será exibido. Nesse caso, copie as informações disponíveis e entre em contato com a nossa equipe de suporte técnico. Use a página web de contato [Suporte para empresas](#).



### 3. Assistente de implantação do AVG Admin

O Assistente para **Implantação do Servidor AVG Admin** é iniciado imediatamente após a instalação do AVG AntiVirus Business Edition. Ele também poderá ser inicializado a qualquer momento a partir da pasta do programa no menu Iniciar, ou seja, **Todos os programas/Administração Remota do AVG /Assistente de implantação do Servidor AVG Admin**.

O assistente o orienta no processo de configuração do banco de dados AVG Data Center em um mecanismo de banco de dados selecionado. Usando o assistente, você também pode configurar o AVG Admin de forma a espelhar as atualizações do AVG em uma rede local. O assistente conduz através do processo de configuração através de algumas etapas listadas no resumo a seguir.

**Observação:** a navegação no assistente ocorre como de costume:

- O botão **Voltar** retrocede uma etapa no assistente.
- O botão **Avançar** avança uma etapa e também realiza todas as ações selecionadas na etapa atual.
- Use o botão **Ajuda** para abrir uma ajuda de informações abrangentes relacionadas à etapa atual.
- Ao pressionar o botão **Cancelar**, é possível sair do assistente em qualquer estágio, descartando as alterações efetuadas até o momento.

#### 3.1. Introdução



A primeira caixa de diálogo explica a finalidade do assistente e descreve brevemente duas opções principais. Clique no botão **Avançar** para passar para a próxima etapa.

**Observação:** é extremamente recomendável concluir o assistente para executar o AVG Admin Server corretamente.



### 3.2. Implantação de várias funções UpdateProxy

Antes da implantação das funções do AVG AntiVirus Business Edition no servidor, talvez seja necessário avaliar o seguinte:

É possível implantar a função de Proxy de Atualização em mais de um servidor e distribuir atualizações de diferentes origens para impedir a sobrecarga do servidor ou problemas de banda.

A alocação de servidores depende do tamanho da rede e das especificações do servidor e da rede. Geralmente, se sua rede consistir de mais de 150 estações ou se ela for dividida em vários segmentos em diferentes locais, você deve considerar implantar várias funções de Proxy de atualização em diferentes servidores para dividir a carga.

Para implantar a função de Proxy de Atualização em outro servidor, você deve repetir o processo de instalação e implantação no outro servidor.

### 3.3. Seleção da função



Esta tela mostra informações sobre o estado atual do **Servidor AVG Admin**. Quando tudo está correto, a respectiva informação é exibida em verde.

Se essa não for a primeira vez que você realiza a execução e tudo parecer estar correto (isto é, atualizado e sem erros ou avisos), não é necessário passar pelo processo de configuração novamente (a menos que você deseje alterar alguma coisa).

Se houver um problema de configuração, você será informado brevemente sobre os motivos e as informações serão realçadas em cor vermelha. Nesses casos, você deverá percorrer todo o assistente para corrigir o problema.

Na seção **Funções do servidor**, selecione quais funções do servidor você deseja executar no servidor. É



necessário selecionar pelo menos uma opção, mas você pode selecionar mais de uma. As opções são as seguintes:

- **Função de Data Center**

Permite o gerenciamento central da configuração das estações do AVG por meio do AVG Admin Console, coleta resultados de verificação de estações do AVG, mostra estados do componente e muito mais.

Se você optar por instalar somente essa função, vá para o capítulo [Função de Data Center](#).

- **Função UpdateProxy**

Atua como um servidor proxy para download e distribuição de atualizações em suas estações.

Se você optar por instalar somente essa função, vá para o capítulo [função de Proxy de atualização](#).

Se você selecionar as duas opções, vá para o capítulo [Função de Data Center](#).

### **3.4. Função de Data Center**


Selecione se você está implantando o AVG Admin Server pela primeira vez ou repetidamente:

- [\*Estou implantando o AVG Admin Server pela primeira vez\*](#)
- [\*Estou implantando o AVG Admin Server novamente, sobre um banco de dados existente\*](#)

### **3.5. Função de Data Center - Primeira implantação**

Se, na etapa **Estado atual do Servidor AVG Admin** (consulte o capítulo [Seleção de função](#)), você tiver selecionado a **Função do Data Center** e estiver implantando o aplicativo pela primeira vez, verá a caixa de diálogo a seguir.

**Obs.:** se estiver implantando o banco de dados repetidamente, vá para o capítulo [Implantação repetida](#).



Selecione o sistema de banco de dados correspondente às suas necessidades. Estas opções estão disponíveis:

- **Firebird**

Essa solução é apropriada para redes menores com até 150 estações. O banco de dados é parte padrão da instalação do AVG AntiVirus Business Edition.

Além disso, você pode selecionar um conjunto de caracteres de banco de dados específico no menu suspenso correspondente às suas necessidades de idioma.

- **Microsoft SQL Server Express**

O **Microsoft SQL Server Express Edition** é uma versão reduzida do Microsoft SQL Server que pode servir até 1.000 estações. O produto não é parte padrão do AVG AntiVirus Business Edition. Seu uso não é limitado por nenhuma licença comercial.

- **Microsoft SQL Server**

O mecanismo **Microsoft SQL Server** pode servir mais de 1.000 estações em redes grandes. Ele não é parte padrão do AVG AntiVirus Business Edition e seu uso está vinculado à licença do Microsoft SQL Server.

- **Oracle 10g/11g**

Esse mecanismo de banco de dados pode servir mais de 1.000 estações em redes de grande porte. Ele não é parte padrão do AVG AntiVirus Business Edition e seu uso está vinculado a uma licença comercial.

- **MySQL 5**



Esse mecanismo de banco de dados pode servir mais de 1.000 estações em redes de grande porte. Isto não é parte padrão do AVG AntiVirus Business Edition e pode ser necessário uma licença comercial para uso em ambiente comercial.

Se você optar por um tipo de banco de dados diferente do que está sendo atualmente usado, o Assistente poderá importar automaticamente o conteúdo do AVG Data Center atual no tipo de banco de dados recém-escolhido.

Prossiga para o capítulo [Visão geral de bancos de dados](#).

### 3.6. Função de Data Center - Implantação repetida

Durante a implantação repetida, geralmente há um banco de dados existente com estações disponíveis, portanto o assistente oferecerá realizar backup de seu conteúdo primeiro:

**Obs.:** o backup não está disponível se o banco de dados tiver um estado de erro!



Para isso, basta marcar a caixa de seleção **Executar backup de banco de dados do Data Center na pasta** e informar o local de armazenamento desejado.

A próxima caixa de diálogo informará você sobre o status do banco de dados do Data Center. Existem dois tipos de casos possíveis: o banco de dados do Data Center estará atualizado ou desatualizado. No primeiro caso, você encontrará estas duas opções:

- **Manter banco de dados do Data Center existente**

Esta opção deixará o banco de dados intacto. Selecione-a se a versão do banco de dados estiver atualizada e você precisar preservar o conteúdo.

- **Criar novo banco de dados do Data Center vazio**




Selecione esta opção para criar um banco de dados totalmente novo (os dados originalmente armazenados serão perdidos). É altamente recomendável fazer backup do banco de dados do Data Center antes de continuar!

Por sua vez, se o banco de dados do Data Center estiver desatualizado, será perguntado se você deseja atualizar um banco de dados existente ou criar um novo:

- **Atualizar banco de dados do Data Center existente**

Esta opção atualizará o banco de dados para a versão mais recente. Selecione-a se precisar preservar o conteúdo do banco de dados.



Na próxima etapa você pode opcionalmente marcar as caixas de seleção **Nome de usuário** e **Senha** e preencher seu nome de usuário preferido que será exigido cada vez que ativer o AVG Admin Console, o assistente de instalação do Servidor AVG Admin, ou a atualização das estações do processo.





**Assistente de Implantação do Servidor AVG Admin**

### Acesso ao servidor

Você pode definir a proteção. Essa senha será solicitada na inicialização do AVG Console de Administração na próxima inicialização do Assistente de Implantação do Servidor AVG Admin ou durante a atualização de estações.

**Aviso: se você definir o nome de usuário e a senha, deverá definir os mesmos valores manualmente para todas as estações conectadas ao Servidor AVG Admin, caso contrário não será possível conectá-las.**

Acesso ao servidor


Nome do usuário:  Senha:

Ajuda << Voltar Avançar >> Cancelar

**Obs.:** se tiver configurado um nome de usuário e senha aqui, você deverá também definir manualmente os mesmos valores em todas as estações existentes para permitir a conexão correta com o Data Center!

Dependendo das suas escolhas anteriores, você poderá prosseguir para uma de duas caixas de diálogo:

- Se você tiver mantido o banco de dados existente, prossiga para o capítulo [Função UpdateProxy](#).
- Se você tiver solicitado a criação de um novo banco de dados, uma das seguintes caixas de diálogo será exibida:



Selecione o sistema de banco de dados correspondente às suas necessidades. Estas opções estão disponíveis:

- **Firebird**

Essa solução é apropriada para redes menores com até 150 estações. O banco de dados é parte padrão da instalação do AVG AntiVirus Business Edition.

Além disso, você pode selecionar um conjunto de caracteres de banco de dados específico no menu suspenso correspondente às suas necessidades de idioma.

- **Microsoft SQL Server Express**

O Microsoft SQL Server Express Edition é uma versão reduzida do Microsoft SQL Server que pode servir até 1.000 estações. O produto não é parte padrão do AVG AntiVirus Business Edition. Seu uso não é limitado por nenhuma licença comercial.

- **Microsoft SQL Server**

O mecanismo Microsoft SQL Server pode servir mais de 1.000 estações em redes grandes. Ele não é parte padrão do AVG AntiVirus Business Edition e seu uso está vinculado à licença do Microsoft SQL Server.

- **Oracle 10g/11g**

Esse mecanismo de banco de dados pode servir mais de 1.000 estações em redes de grande porte. Ele não é parte padrão do AVG AntiVirus Business Edition e seu uso está vinculado a uma licença comercial.

- **MySQL 5**



Esse mecanismo de banco de dados pode servir mais de 1.000 estações em redes de grande porte. Isto não é parte padrão do AVG AntiVirus Business Edition e pode ser necessário uma licença comercial para uso em ambiente comercial.

Se você optar por um tipo de banco de dados diferente do que está sendo atualmente usado, o Assistente poderá importar automaticamente o conteúdo do AVG Data Center atual no tipo de banco de dados recém-escolhido.

Prossiga para o capítulo [Função de Data Center - Visão geral de bancos de dados](#).


### 3.7. Função de Data Center - Visão geral de bancos de dados

Abaixo, você encontrará a visão geral dos bancos de dados individuais suportados pelo AVG AntiVirus Business Edition.

#### 3.7.1. Firebird

Se você tiver selecionado a opção **Firebird**, não há outras configurações necessárias e você poderá passar para a [próxima etapa \(Importação de dados\)](#).

#### 3.7.2. MS SQL Server Express Edition



Se quiser usar o Microsoft SQL Server Express para armazenar dados de Data Center, preencha as seguintes informações:

- **Nome do computador** – define o nome da estação na qual o SQL Express Edition está instalado.
- **Nome da instância** - refere-se à instalação específica do SQL Express Edition, caso haja mais de uma instância instalada na estação.
- **Nome de usuário do administrador** – automaticamente predefinido, não é necessário alterá-lo.




- **Senha do administrador** – senha do administrador do banco de dados.
- **Nome do banco de dados** - mostra o nome do banco de dados predefinido.
- **Nome de usuário** - digite um novo nome de login de sua escolha para o banco de dados (a ser usado para a conexão com o AVG Admin Server).
- **Senha de usuário** - digite uma nova senha de login de sua escolha para o banco de dados (a ser usada para a conexão com o AVG Admin Server).

Se tiver problemas com a conexão do Microsoft SQL Server Express, você pode encontrar uma solução no capítulo [Como usar o sistema de banco de dados Microsoft SQL Server](#).

Prossiga para a próxima etapa - [Importação de dados](#) - pressionando o botão **Avançar**.

### 3.7.3. MS SQL Server



Preencha as seguintes informações:

- **Nome do computador** – define o nome do servidor em que o SQL Server está instalado.
- **Nome da instância**– refere-se a uma determinada instalação do SQL Server, caso haja mais de uma instância instalada na estação.
- **Nome de usuário do administrador** – nome de usuário do administrador do banco de dados - deve ser preenchido.
- **Senha do administrador** – senha do administrador do banco de dados - deve ser preenchida.
- **Nome do banco de dados** – mostra o nome do banco de dados predefinido.




- **Nome de usuário** - digite um novo nome de login de sua escolha para o banco de dados (a ser usado para a conexão com o AVG Admin Server).
- **Senha de usuário** - digite uma nova senha de login de sua escolha para o banco de dados (a ser usada para a conexão com o AVG Admin Server).

Se tiver problemas com a conexão do Microsoft SQL Server, você pode encontrar uma solução no capítulo [Como usar o sistema de banco de dados Microsoft SQL Server](#).

Pressione o botão **Avançar** e passe para a próxima etapa - [Importação de dados](#).

### 3.7.4. Oracle



**Observação:** Se seu banco de dados estiver sendo executado em outro computador, você deve primeiro instalar a parte do cliente do banco de dados da Oracle nesse computador. *Para a instalação no Windows Vista recomendamos o uso da parte do cliente da Oracle 11g.*

Instant Client para diferentes sistemas operacionais: <http://www.oracle.com/technetwork/database/features/instant-client/index.html>

Preencha as seguintes informações:


- **Nome do computador** - define o nome do servidor em que o Oracle 10g está instalado. Altere o valor somente se a instalação residir em um computador remoto.
- **Nome de usuário do administrador** - nome de usuário do administrador do banco de dados - deve ser preenchido.
- **Senha do administrador** - senha do administrador do banco de dados - deve ser preenchida.
- **Nome da instância** – insira seu nome da instância Oracle.



- **Nome de usuário** - mostra o nome de login predefinido para o banco de dados (a ser usado para a conexão com o AVG Admin Server)
- **Senha de usuário** - digite uma nova senha de login de sua escolha para o banco de dados (a ser usada para a conexão com o AVG Admin Server).

Pressione o botão **Avançar** e passe para a próxima etapa - [Importação de dados](#).

### 3.7.5. MySQL 5



Preencha as seguintes informações:

- **Nome do computador** - define o nome do servidor em que o MySQL 5 está instalado. Altere o valor somente se a instalação residir em um computador remoto.
- **Nome do serviço** - nome do serviço do sistema operacional padrão para o mecanismo MySQL. Recomendamos que o valor original seja mantido.
- **Nome de usuário do administrador** - nome de usuário do administrador do banco de dados - deve ser preenchido.
- **Senha do administrador** - senha do administrador do banco de dados - deve ser preenchida.
- **Nome do banco de dados** - mostra o nome do banco de dados predefinido.
- **Nome de usuário** - digite um novo nome de login de sua escolha para o banco de dados (a ser usado para a conexão com o AVG Admin Server).
- **Senha de usuário** - digite uma nova senha de login de sua escolha para o banco de dados (a ser usada para a conexão com o AVG Admin Server).



Observe as informações a seguir antes de prosseguir:

O MySQL Server 5 usa a variável `max_allowed_packet` para definir o tamanho máximo de um pacote. Seu valor padrão é 1048576 bytes (1 MB), que é demasiadamente baixo para o AVG Admin Server funcionar corretamente, na maioria dos casos. É altamente recomendável alterar esse valor para pelo menos 10 MB. Para fazer isso, siga uma das soluções abaixo:

- ***Defina o valor somente para a execução atual***

Isso fará com que a configuração seja aplicada até o servidor ser reiniciado. Então, o valor padrão ou valor de `my.ini` será usado novamente.

**Observação:** é necessário estar conectado como administrador com privilégios de "root" ao MySQL para fazer isso.

- Efetue login ao servidor MySQL e execute este comando:

```
set global max_allowed_packet = 10485760
```

- ***Altere as configurações no arquivo my.ini (permanente - recomendável)***

Isso fará com que as configurações sejam salvas permanentemente, mas requer a reinicialização do servidor MySQL.


- Abra o arquivo `my.ini` no servidor MySQL.
- Na seção `[mysqld]`, altere `max_allowed_packet` com o seguinte valor:  

```
max_allowed_packet = 10485760
```
- Reinicie o `mysqld` daemon ou o serviço MySQL.

Pressione o botão **Avançar** e passe para a próxima etapa - [Importação de dados](#).



### 3.8. Função de Data Center - Importação de dados



Depois que você confirmar a seleção do banco de dados, poderá optar por importar alguns dados existentes no banco de dados recém-criado. Se a sua rede for compatível com Active Directory, você terá estas duas opções:

- **Importar estações do Active Directory**

Essa opção permitirá importar automaticamente todos os nomes de estação do Active Directory para o banco de dados. Mais tarde, você poderá escolher quais estações instalar.

Primeiro, marque a caixa de seleção **Importar estações do Active Directory**. Em seguida, preencha o nome de domínio habilitado do Active Directory a partir do qual você pretende executar a importação.


Marque a caixa de seleção **Criar grupos por subdomínios no AD** para criar grupos automaticamente e organizar as estações neles, de acordo com os nomes de subdomínio disponíveis dentro do Active Directory.

Você também pode usar o botão **Avançado** para especificar detalhes de login, se forem diferentes do usuário conectado no momento:





- **Importar dados para o banco de dados a partir de uma pasta**

Para isso, marque a caixa de seleção **Importar dados para o banco de dados a partir da pasta**. O campo da seleção da pasta ficará disponível. Selecione sua pasta de backup clicando neste botão  e localize a pasta onde os arquivos originais foram importados e armazenados.

Se estiver atualizando a partir de uma versão AVG 2013 antiga, você poderá importar os dados do seu antigo AVG Data Center neste diálogo. Para obter mais informações, consulte o capítulo [Importando Estações e Configurações do AVG Data Center 2013](#).

**Observação:** o Servidor AVG Admin cria por padrão backups automáticos do banco de dados da seguinte pasta:


C:\Documents and settings\All users\Application Data\avg\Admin Server Data\DatabaseBackup

Por isso, se você usou a Administração Remota do AVG e deseja usar um backup anterior do banco de dados, poderá encontrar o arquivo de backup nessa pasta, a não ser que você tenha desligado o recurso de backup. Os arquivos de backup são salvos no formato **avgexport.dce** (mas é possível renomeá-lo se você desejar).

Confirme sua escolha clicando no botão **Avançar**.

### 3.9. Função de Data Center - Acesso ao servidor


Nesta etapa, você poderá marcar as caixas de seleção **Nome de usuário** e **Senha** e inserir o nome de usuário e senha necessários sempre você ativar o AVG Admin Console, Assistente de implantação do Servidor AVG Admin ou processar atualizações de estações.



**Obs.:** se tiver configurado um nome de usuário e senha aqui, você deverá também definir manualmente os mesmos valores em todas as estações existentes para permitir a conexão correta com o Data Center!


### 3.10. Função UpdateProxy

Esta caixa de diálogo será exibida se você optar por implantar a função UpdateProxy na caixa de diálogo [Seleção da função](#).






Você deve escolher uma pasta na qual os arquivos de atualização serão baixados e armazenados. Se a pasta não existir, será perguntado se você deseja criá-la.

Clique neste  botão para selecionar a pasta. Quando concluir, clique no botão **Avançar** para continuar.

### 3.10.1. Servidores de atualização



Assistente de Implantação do Servidor AVG Admin

**Função de Proxy de Atualização**  
Configuração de servidores de atualização


Selecione os servidores da web a partir do qual o Servidor AVG Admin deve baixar os arquivos de atualização.

Servidores de atualização | Servidores de atualização (AVG 2013)

URL	
<input checked="" type="checkbox"/> http://rs.update.avg.com/	Adicionar
<input checked="" type="checkbox"/> http://rs.backup.avg.cz/	Editar
	Excluir
	Padrão
	Para cima
	Descer

Permitir o download as atualizações do Anti-Spam.

Ajuda | << Voltar | **Avançar >>** | Cancelar



Assistente de Implantação do Servidor AVG Admin

**Função de Proxy de Atualização**  
Configuração de servidores de atualização

Selecione os servidores da web a partir do qual o Servidor AVG Admin deve baixar os arquivos de atualização.

Servidores de atualização | Servidores de atualização (AVG 2013)

URL	
<input checked="" type="checkbox"/> http://rs.update.avg.com/	Adicionar
<input checked="" type="checkbox"/> http://rs.backup.avg.cz/	Editar
	Excluir
	Padrão
	Para cima
	Descer

Permitir o download as atualizações do Anti-Spam.

Ajuda | << Voltar | **Avançar >>** | Cancelar

Essa caixa de diálogo permite escolher servidores de atualização, dos quais os arquivos de atualização serão baixados pelo Servidor AVG Admin (para serem distribuídos). Se você não estiver certo sobre essas configurações, recomendamos manter as configurações padrão. É perfeitamente compreensível que as estações com o AVG e as com o antigo AVG 2013 exijam atualizações diferentes de servidores de atualização diferentes. Portanto, você pode escolher estes servidores separadamente usando duas guias separadas.



Se por algum motivo você não desejar fazer o download das atualizações do Anti-Spam, desmarque o item **Permitir o download de atualizações do Anti-spam**. Esta caixa de seleção indica que as atualizações do Anti-spam serão baixadas diretamente dos servidores Mailshell.

Informações adicionais sobre as atualizações Anti-spam podem ser encontrados no capítulo [Configuração/Configurações compartilhadas para estações/grupos/Anti-spam](#).

Se for necessário alterar qualquer outro servidor, você tem esta opção:

Pressione o botão **Adicionar** para definir outros servidores de atualizações:

A screenshot of a Windows-style dialog box titled 'Editar URL'. It has a title bar with a close button (X). Inside, there are two text input fields: the first is labeled 'Servidor:' and the second is labeled 'URL:'. Below the fields are two buttons: 'OK' and 'Cancelar'.

Insira o endereço completo do servidor no campo **URL**, incluindo o prefixo *http://* e o número da porta, se for diferente de 80.

Os seguintes botões estão disponíveis:

**Editar** - para alterar o endereço ou o nome do servidor selecionado.

**Excluir** - para excluir o endereço do servidor selecionado.

**Padrão** - para redefinir os valores na caixa de diálogo atual com os valores padrão.

Os servidores são listados por prioridade. O primeiro sempre tem prioridade mais alta, isto é, as atualizações são baixadas primeiramente dele. Se você precisar alterar a ordem, use os seguintes botões:

**Mover para cima** - para mover um servidor selecionado para cima.

**Mover para baixo** - para mover um servidor selecionado para baixo.

Quando concluir, clique no botão **Avançar** para continuar.



**Assistente de Implantação do Servidor AVG Admin**

### Função de Proxy de Atualização

Configuração de servidores de atualização

Esse Servidor AVG Admin precisa ser adicionado à lista de servidores de atualização nas configurações da estação. No menu suspenso, selecione o conjunto de configurações no AVG Data Center, no qual a nova lista de servidores será salva.

Nome do grupo: \_\_\_\_\_ Descrição do grupo: \_\_\_\_\_

Configurações compartilhadas ▾ \_\_\_\_\_

Servidores de atualização | Servidores de atualização (AVG 2013)

URL	
http://vm-exch2k7.vmexch2k7.cz:4158/avgupdate/	Adicionar
https://av.update.avg.com/softw/av/	Editar
https://av.backup.avg.cz/softw/av/	Excluir
	Padrão
	Para cima
	Descer

Atualizar o Anti-Spam via Servidor AVG Admin.

Ajuda << Voltar Avançar >> Cancelar

**Assistente de Implantação do Servidor AVG Admin**

### Função de Proxy de Atualização

Configuração de servidores de atualização

Esse Servidor AVG Admin precisa ser adicionado à lista de servidores de atualização nas configurações da estação. No menu suspenso, selecione o conjunto de configurações no AVG Data Center, no qual a nova lista de servidores será salva.

Nome do grupo: \_\_\_\_\_ Descrição do grupo: \_\_\_\_\_

Configurações compartilhadas ▾ \_\_\_\_\_

Servidores de atualização | Servidores de atualização (AVG 2013)

URL	
http://vm-exch2k7.vmexch2k7.cz:4158/avgupdate/	Adicionar
https://av.update.avg.com/softw/av/	Editar
https://av.backup.avg.cz/softw/av/	Excluir
	Padrão
	Para cima
	Descer

Atualizar o Anti-Spam via Servidor AVG Admin.

Ajuda << Voltar Avançar >> Cancelar

Nessa caixa de diálogo, você terá a opção de adicionar a URL do Servidor AVG Admin implantada atualmente à lista de servidores de atualização aplicáveis às configurações da estação. Novamente, duas guias separadas estão disponíveis - uma para estações com o AVG e uma para estações com o antigo AVG 2013.

No menu suspenso, selecione uma das opções a seguir:

- **Não gravar no DC** - a URL do Servidor AVG Admin implantada atualmente não será gravada nas configurações do Data Center.
- **Servidores de aplicativos** - a URL do Servidor AVG Admin implantada atualmente será salva nos *Servidores de aplicativos* das configurações do grupo.
- **Configurações compartilhadas** - a URL do Servidor AVG Admin implantada atualmente será salva em *Configurações compartilhadas* para estações.



- **Novo grupo...** - a URL do Servidor AVG Admin implantada atualmente será salva em um novo grupo. Se você escolher essa opção, será necessário selecionar o nome do grupo e talvez sua descrição.
- **Novas estações** - a URL do Servidor AVG Admin implantada atualmente será salva nas configurações do grupo *Novas estações*.

**Observação:** você pode escolher apenas uma opção do menu suspenso. A lista de servidores de atualização será atualizada de acordo com sua escolha.


Na lista de servidores de atualização, marque que servidores você gostaria de manter para o conjunto de configurações mencionado acima. Use os mesmos botões de função da caixa de diálogo anterior.

Selecione o item **Atualizar Anti-spam através do Servidor AVG Admin** para atualizar o banco de dados do Anti-spam diretamente através do Servidor AVG Admin.

**Nota:** Para usar esta caixa de seleção, é necessário mover **UpdateProxy** do Servidor AVG Admin para o primeiro lugar na lista. Para fazer isso, use o botão **Mover para cima**.

Informações adicionais sobre as atualizações Anti-spam podem ser encontrados no capítulo [Configuração/Configurações compartilhadas para estações/grupos/Anti-spam](#).

### 3.1.1. Visão geral da configuração



Esta caixa de diálogo contém uma visão geral das configurações selecionadas previamente. Você também pode marcar a caixa de seleção **Enviar despejos de servidor automaticamente para análise** a fim de enviar possíveis despejos de memória do Servidor AVG Admin diretamente para o nosso suporte técnico para serem analisados.

Confirme suas escolhas, pressionando o botão **Implantar**. O processo de implantação será iniciado. Ele pode ser demorado, por isso, tenha paciência.



Quando o processo for concluído, clique no botão **Concluir** para fechar o assistente. O Servidor AVG Admin será iniciado.

Para começar imediatamente a instalação do AVG em estações remotas, navegue para o capítulo [Assistente do instalador do AVG Network](#) para obter informações detalhadas.

**Tópicos relacionados:**

- [Instalador de rede remoto disponível a partir do AVG Admin Console](#)
- [Modo básico do Assistente de Instalação na Rede do AVG autônomo](#)
- [Modo avançado do Assistente de Instalação na Rede do AVG autônomo \(para usuários mais experientes\)](#)
- [Conexão de estações ao AVG Data Center](#)
- [Migração de estações de/para diferentes AVG Data Center](#)

Além disso, você pode considerar ir ao capítulo geral [Como...](#), que descreve tarefas diferentes para a administração remota de AVG.



## 4. Modo básico do Assistente de Instalação na Rede do AVG

**Obs.:** este capítulo descreve a versão independente do **Assistente de Instalação na Rede do AVG**. Como ele também está incluído diretamente no AVG Admin Console, pode ser mais fácil usá-lo a partir dali. Mais informações podem ser encontradas no capítulo [AVG Admin Console/Instalador de rede](#).

O **Assistente de Instalação na Rede do AVG** permite instalar remotamente o AVG em estações ou criar scripts de instalação para instalações no local.

É possível iniciar o assistente de duas formas:

- No **menu iniciar do Windows/Todos os Programas/Administração Remota do AVG/Instalador de Rede do AVG**
- No ambiente do AVG Admin Console, no menu superior **Ferramentas/Instalar AVG nas estações...**

O assistente pode ser executado no modo Básico ou Avançado. É possível selecionar o modo Avançado escolhendo a opção [Modo avançado](#) no início do assistente. Se essa opção não for selecionada, o programa será executado no Modo básico (recomendado para a maioria dos usuários).

Este capítulo descreve o Modo básico, que é destinado a usuários que preferem o método de configuração e instalação mais fácil. A instalação incluirá informações e parâmetros do AVG necessários para a sua funcionalidade correta e completa.

### 4.1. Recomendações para componentes

Antes de instalar o AVG em estações, confira as seguintes recomendações com relação aos componentes individuais.

**Observação:** o modo básico do Assistente de instalação em rede do AVG não permite a seleção de componentes individuais para instalação. Para escolher componentes personalizados, será necessário usar o modo Avançado do Assistente. Informações adicionais estão disponíveis no capítulo [Modo Avançado do Assistente de instalação em rede do AVG](#)

Os seguintes componentes do AVG são concebidos apenas para uso em estações de trabalho comuns:

- **Firewall do AVG**
- **Proteção Online AVG**
- **Verificador de email pessoal do AVG**

Os componentes acima não foram testados em uma carga de servidor. Se instalado em um sistema operacional de servidor (como ISA, proxy, servidor de email, servidor de terminal, etc.) os componentes podem causar problemas com a comunicação do servidor. Para evitar esses problemas, não é recomendável instalar os referidos componentes em um sistema operacional de servidor.

- **AVG Surf-Shield**


Este componente usa um driver especial que pode exigir a reinicialização do computador para que ele se atualize com sucesso. Portanto, não é recomendado instalá-lo em um ambiente de servidor.





**Observação:** essas exceções não se aplicam se você utiliza apenas um computador com um sistema operacional de servidor instalado (por exemplo, Windows Server 2003 etc.) como uma estação de trabalho padrão sem recursos de servidor habilitados.

## 4.2. Bem-vindo



Se você já tiver usado o **Assistente do instalador do AVG Network** e salvo uma configuração personalizada em um arquivo de configuração (disponível na etapa final), poderá carregar as configurações agora selecionando o botão **Carregar configurações**.

Para reverter as configurações originais predefinidas por padrão, pressione o botão **Configurações padrão**.


Durante o processo de instalação, você poderá salvar o progresso da configuração a qualquer momento pressionando a tecla F2 ou a combinação CTRL+S. Uma nova caixa de diálogo aparecerá, permitindo que você escolha o nome do arquivo de configuração.

Para continuar, clique no botão **Avançar**.



### 4.3. Método de instalação

Para continuar no **Modo básico**, deixe a opção **Modo avançado** desmarcada, caso contrário vá para o capítulo [Modo avançado](#).



A janela de diálogo oferece uma seleção entre duas opções de criação e uso do script de instalação:

- [\*\*Instalação de rede remota\*\*](#)

Esta opção permite instalar o AVG nas estações disponíveis da rede local (computadores selecionados no domínio, Active Directory, de acordo com as faixas de IP, importados de uma lista, etc.).


Você também pode usá-la para remover as estações de um AVG Data Center anterior (e movê-las para um novo).

- [\*\*Criação do script de instalação do AVG\*\*](#)

Essa opção permite criar um script de instalação e um arquivo batch para instalação local ou instalação de uma mídia removível/pasta de rede.




#### 4.4. Instalação de rede remota



Para uma instalação remota adequada, primeiro o assistente irá verificar se o AVG já existe na estação de destino, em seguida transferirá os arquivos de instalação do AVG e processará a instalação correspondente.

Antes de prosseguir, revise as exigências e exceções de rede com relação à instalação remota do AVG (por exemplo, nas estações com Windows 10, você precisa [ativar a conta do administrador](#), etc.).

Você pode encontrar mais informações detalhadas sobre as configurações das portas, no capítulo [Requisitos de rede](#).



Durante essa etapa, é necessário definir os seguintes parâmetros de instalação:

- **Informações de licença** - digite os dados de licença, como Nome, Empresa e Número da licença (valor obrigatório). Se você quiser usar o nome de usuário do Windows no campo Nome, não marque a caixa de seleção correspondente e deixe as configurações do sistema padrão a serem usadas.
- **Pasta com o pacote de instalação do AVG** - digite o caminho completo para o pacote de instalação do AVG ou use este botão  para selecionar a pasta correta.

Se você ainda não tiver baixado o pacote, clique no botão **Download** e use o assistente para baixar o arquivo de instalação na pasta selecionada. Você poderá ver o andamento do download acima do botão **Download**.

- **Botão Configurações de proxy** - Se você precisar usar o servidor proxy para conectar-se à Internet, poderá preencher os detalhes do servidor proxy clicando no botão **Configurações de proxy**.
- **Alteração do número de licença** - use esse botão para inserir um novo número de licença a ser usado para instalações remotas do AVG.



Instalação remota do AVG via rede

### Configurações de administração remota

Etapa 3/7

Insira a string de conexão com o **AVG Data Center**. Se não quiser integrar as estações com o **AVG Administração Remota**, desmarque a opção **Administração remota**.

**Administração Remota**

Endereço de Conexão com o AVG Data Center: VM-EXCH2K7:4158

Nome do usuário: \_\_\_\_\_

Senha: \_\_\_\_\_


Adicionar nova estação ao grupo: \_\_\_\_\_

Ajuda << Voltar Avançar >> Cancelar

As opções a seguir estão disponíveis nesta etapa.

**Observação:** se você não estiver certo sobre essas configurações, recomendamos manter as configurações padrão.

- **Administração Remota** - digite a string de conexão do AVG Data Center no campo **String de conexão do AVG Data Center**. Se aplicável, insira também o Nome de usuário e a Senha. Se você não desejar gerenciar as estações pelo Console do AVG Admin, desmarque essa opção.
- **Adicionar nova estação ao grupo** - se você preferir adicionar automaticamente novas estações a um grupo personalizado, poderá selecionar o nome do grupo aqui.



O assistente precisa verificar algumas estações primeiro para descobrir seu status e instalar o AVG nelas.

No método de **Verificação da rede**, selecione na lista suspensa seu método de seleção de estações preferido. As opções são as seguintes:

- **Todas as estações do domínio** - essa opção verificará todas as estações disponíveis no domínio local.  
*Observação:* essa opção está disponível apenas se o computador utilizado fizer parte de um domínio.
- **Inserir um intervalo IP** - essa opção permite escolher um intervalo específico de endereços IP.
- **Importar estações do arquivo** - uma nova caixa de diálogo será aberta e você poderá escolher um arquivo com uma lista de estações a serem verificadas. O arquivo de texto de origem deve conter o nome de uma estação ou um endereço de IP por linha.
- **Selecionar uma única estação** - essa opção permite digitar um nome de computador (nome DNS) ou endereço IP.
- **Selecionar no Active Directory** - permite especificar estações específicas diretamente do Active Directory.

*Observação:* essa opção está disponível apenas se o computador utilizado fizer parte de um domínio.

A seção **Lista de contas** é destinada a facilitar o seu trabalho e a acelerar o processo de instalação. Se seus direitos de acesso não forem suficientes para a instalação do AVG na estação remota, será solicitado que você digite um nome de usuário que tenha privilégios de administrador (um nome de usuário que seja membro do grupo de um administrador). Se não houver uma conta de administrador comum para todas as estações (com o mesmo nome de login e a mesma senha), informações individuais serão solicitadas para cada estação de trabalho.




Esta seção permite criar uma lista de contas que será utilizada durante a instalação remota, evitando a inserção de múltiplas credenciais. Você poderá adicionar contas à lista clicando no botão **Adicionar** (ou excluí-las utilizando o botão **Remover**). Se você deseja manter sua lista de contas para uso posterior, marque a caixa **Salvar lista de contas**. Entretanto, isso não é recomendado por motivos de segurança.

**Aviso:** a instalação remota do AVG pode ser executada somente em estações com o sistema operacional suportado instalado. Consulte a lista completa de sistemas operacionais suportados no capítulo [Sistemas operacionais suportados](#). Além disso, é necessário ter um nome de usuário de logon com privilégios administrativos.

Pode ser necessário examinar também o capítulo [Requisitos de rede](#).

#### 4.4.1. Todas as estações do domínio

Se você optar por instalar o AVG remotamente em todas as estações a partir do domínio, a caixa de diálogo a seguir será exibida, listando todas as estações disponíveis nos domínios:



Clique com o botão direito do mouse para exibir outras opções:

- **Recuperar o log de instalação** - esta opção tentará obter o log de instalação da estação (se disponível).
- **Exportar estações sem o AVG para um arquivo** - esta opção criará um arquivo com uma lista de estações que não contêm a instalação do AVG.
- **Selecionar todas as estações** - selecionará ou cancelará a seleção de todas as estações da lista e o botão Instalar ficará ativo.
- **Selecionar estações sem AVG** - selecionará somente as estações que não têm o AVG instalado ou onde não seja possível detectar o AVG.



O botão **Atualizar** recarregará o estado de todas as estações na lista verificando-as novamente.

Passa para o capítulo [Instalação de rede remota - etapas finais](#) e conclua o processo de instalação remota.

#### 4.4.2. Inserir um intervalo IP

Se você optar por instalar o AVG remotamente de acordo com um intervalo IP, a seguinte caixa de diálogo será exibida:

Instalação remota do AVG via rede

**Configurações de intervalos IP**  
Etapa 4a/7

**Endereços IP - estações: 0**

O assistente verificará se o **AVG** está instalado na sua rede. Insira intervalos IP que identifiquem estações a serem verificadas.

De:

Para:

Adicionar Remover


Ajuda << Voltar Avançar >> Cancelar

É necessário especificar o intervalo de verificação digitando o endereço IP aqui. No campo **De**, digite um endereço IP e no campo **Para** digite um endereço de término. Clique no botão **Adicionar** para adicionar o intervalo de endereços da lista.

Para excluir um intervalo da lista da direita, simplesmente selecione os itens que deseja remover e clique no botão **Remover**.

Quando você terminar de selecionar intervalos IP, clique no botão **Avançar** para continuar. Quando você terminar, a janela **Seleção da estação** será exibida.





Clique com o botão direito do mouse para exibir outras opções:

- **Recuperar o log de instalação** - esta opção tentará obter o log de instalação da estação (se disponível).
- **Exportar estações sem o AVG para um arquivo** - esta opção criará um arquivo com uma lista de estações que não contêm a instalação do AVG.
- **Selecionar todas as estações** - selecionará ou cancelará a seleção de todas as estações da lista e o botão Instalar ficará ativo.
- **Selecionar estações sem AVG** - selecionará somente as estações que não têm o AVG instalado ou onde não seja possível detectar o AVG.

O botão **Atualizar** recarregará o estado de todas as estações na lista verificando-as novamente.


Passa para o capítulo [Instalação de rede remota - etapas finais](#) e conclua o processo de instalação remota.

#### 4.4.3. Importar estações do arquivo

**Obs.:** essa opção geralmente é usada na migração de estações para outro AVG Data Center. Para obter mais informações sobre este tópico, consulte o capítulo [Migrar estações de/para Data Center diferente](#).

Se você optar por instalar o AVG remotamente nas estações selecionadas em um arquivo, verá uma caixa de diálogo solicitando o arquivo. Localize o arquivo e confirme sua escolha. O formato do arquivo de origem contém um nome de estação por linha no formato de texto simples.

Quando você terminar, a janela **Seleção da estação** será exibida.



Clique com o botão direito do mouse para exibir outras opções:

- **Recuperar o log de instalação** - esta opção tentará obter o log de instalação da estação (se disponível).
- **Exportar estações sem o AVG para um arquivo** - esta opção criará um arquivo com uma lista de estações que não contêm a instalação do AVG.
- **Selecionar todas as estações** - selecionará ou cancelará a seleção de todas as estações da lista e o botão Instalar ficará ativo.
- **Selecionar estações sem AVG** - selecionará somente as estações que não têm o AVG instalado ou onde não seja possível detectar o AVG.


O botão **Atualizar** recarregará o estado de todas as estações na lista verificando-as novamente.

Passa para o capítulo [Instalação de rede remota - etapas finais](#) e conclua o processo de instalação remota.




#### 4.4.4. Selecionar uma única estação

Se você optar por instalar o AVG remotamente em uma única estação, a seguinte caixa de diálogo será exibida:



Clique em **Nome do computador** ou **Endereço IP** e preencha o nome adequado ou o endereço IP. Confirme sua escolha, clicando no botão **OK**. O processo de verificação da estação escolhida para uma instalação do AVG será iniciado. Quando você terminar, a janela **Seleção da estação** será exibida.



Clique com o botão direito do mouse para exibir outras opções:

- **Recuperar o log de instalação** - esta opção tentará obter o log de instalação da estação (se disponível).
- **Exportar estações sem o AVG para um arquivo** - esta opção criará um arquivo com uma lista de



estações que não contêm a instalação do AVG.

- **Selecionar todas as estações** - selecionará ou cancelará a seleção de todas as estações da lista e o botão Instalar ficará ativo.
- **Selecionar estações sem AVG** - selecionará somente as estações que não tenham o AVG instalado ou nas quais não seja possível detectar o AVG.


O botão **Atualizar** recarregará o estado de todas as estações na lista verificando-as novamente. **Adicionar uma estação** - permitirá que você adicione outra estação única.

Continue para o capítulo [Instalação de rede remota - etapas finais](#) e conclua o processo de instalação remota.

#### 4.4.5. Selecionar no Active Directory

Se a sua rede for baseada no domínio, você poderá optar por instalar o AVG remotamente nas estações selecionadas no Active Directory. Uma nova caixa de diálogo será exibida (caixa de diálogo padrão do Windows para a seleção de computadores). É possível selecionar várias estações (separe os valores por um ponto-e-vírgula) digitando os nomes das estações manualmente ou usando os recursos avançados da caixa de diálogo para pesquisa.

Quando você terminar, a janela **Seleção da estação** será exibida.



Clique com o botão direito do mouse para exibir outras opções:

- **Recuperar o log de instalação** - esta opção tentará obter o log de instalação da estação (se disponível).
- **Exportar estações sem o AVG para um arquivo** - esta opção criará um arquivo com uma lista de estações que não contêm a instalação do AVG.




- **Selecionar todas as estações** - selecionará ou cancelará a seleção de todas as estações da lista e o botão Instalar ficará ativo.
- **Selecionar estações sem AVG** - selecionará somente as estações que não têm o AVG instalado ou onde não seja possível detectar o AVG.

O botão **Atualizar** recarregará o estado de todas as estações na lista verificando-as novamente.

Passa para o capítulo [Instalação de rede remota - etapas finais](#) e conclua o processo de instalação remota.

## 4.5. Instalação de rede remota - etapas finais



Além disso, você pode exibir uma chamada "dica de ferramenta" quando apontar para uma estação na lista por alguns segundos. A dica de ferramenta contém uma visão geral do estado da estação e outros detalhes.

Quando estiver pronto para continuar, selecione as estações desejadas e clique no botão **Instalar** para iniciar a instalação remota.

Se você selecionar algumas estações de trabalho na lista, a instalação do AVG será executada somente nessas estações. Caso contrário, ela será feita em todas as estações de trabalho listadas.

Se seus direitos de acesso não forem suficientes para a instalação na estação remota, será necessário especificar o login e a senha do administrador do domínio durante a instalação.

A screenshot of a Windows dialog box titled 'Configurações da Conta'. The dialog box has a blue title bar with a close button (X) on the right. The main content area is white and contains the text 'JANFIA' at the top. Below this, there is a paragraph of instructions: 'Insira o nome e a senha da conta do administrador que você deseja executar a instalação no computador alvo. Se não estiver no mesmo domínio/grupo de trabalho, faça login na conta Admin incorporada (Windows Vista ou superior)'. There are two input fields: 'Nome da conta:' and 'Senha:'. At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'Cancelar'.

Digite um nome de usuário com privilégios de administrador (um nome de usuário que seja membro do grupo administrador). Confirme clicando em OK.

Se não houver uma conta de administrador comum para todas as estações (com o mesmo nome de login e a mesma senha), informações individuais serão solicitadas para cada estação de trabalho.

Pressionar o botão **Cancelar** fará com que a instalação atual na estação de trabalho seja ignorada e que o assistente continue a instalação na estação de trabalho seguinte da lista.


O AVG será então transferido para a estação e instalado. Você verá em cada linha se a instalação foi bem-sucedida (no entanto, o tempo de processamento pode ser demorado).

Quando todas as estações receberem os arquivos de instalação e o processo de instalação for concluído, você poderá fechar a caixa de diálogo clicando no botão **Avançar**.

**Observação:** posteriormente você poderá analisar estações instaladas recentemente a partir do **Console do AVG Admin**, em **Estações/Novas estações** ou no grupo escolhido na caixa de diálogo **Administração remota**.

Para listar estações instaladas recentemente que permanecem em um estado incorreto (devido a alguma falha na instalação remota), navegue até **Estações/Estações não compatíveis**.

A caixa de diálogo final contém uma breve visão geral da atividade na(s) estação(ões).




O botão **Salvar configurações** permitirá selecionar a configuração salva previamente. Você pode reutilizá-la quando executar o assistente novamente carregando as configurações no início.

Clique no botão **Concluir** para fechar o assistente.


#### 4.6. Criação do script de instalação do AVG

Se você selecionar a opção **Criação de um script de instalação do AVG**, o assistente criará um script de instalação em um diretório selecionado. O conteúdo do diretório pode ser usado para instalação do CD, da pasta de rede ou copiado diretamente em uma estação.


Essa opção não oferece a possibilidade de instalação remota em servidores ou estações de rede.



A primeira etapa contém uma visão geral dessa opção. Clique em **Avançar** para continuar.



Durante essa etapa, é necessário definir os seguintes parâmetros de instalação:

- **Informações de licença** - digite os dados de licença, como Nome, Empresa e Número da licença (valor obrigatório). Se você quiser usar o nome de usuário do Windows no campo Nome, não marque a caixa de seleção correspondente e deixe as configurações do sistema padrão a serem usadas.
- **Pasta com o pacote de instalação do AVG** - digite o caminho completo para o pacote de instalação do AVG ou use este botão  para selecionar a pasta correta.

Se você ainda não tiver baixado o pacote, clique no botão **Download** e use o assistente para baixar o arquivo de instalação na pasta selecionada. Você poderá ver o andamento do download acima do botão





### Download.

- **Botão Configurações de proxy** - Se você precisar usar o servidor proxy para conectar-se à Internet, poderá preencher os detalhes do servidor proxy clicando no botão **Configurações de proxy**.
- **Alteração do número de licença** - use esse botão para inserir um novo número de licença a ser usado para instalações remotas do AVG.

**Criação do script de instalação do AVG**

**Configurações de administração remota**  
Etapa 3/6

Insira a string de conexão com o **AVG Data Center**. Se não quiser integrar as estações com o **AVG Administração Remota**, desmarque a opção **Administração remota**.

**Administração Remota**

Endereço de Conexão com o AVG Data Center: VM-EXCH2K7:4158

Nome do usuário: \_\_\_\_\_

Senha: \_\_\_\_\_

Adicionar nova estação ao grupo: \_\_\_\_\_

Ajuda << Voltar Avançar >> Cancelar

As opções a seguir estão disponíveis nesta etapa.

**Observação:** se você não estiver certo sobre essas configurações, recomendamos manter as configurações padrão.

- **Administração Remota** - digite a string de conexão do AVG Data Center no campo **String de conexão do AVG Data Center**. Se aplicável, insira também o Nome de usuário e a Senha. Se você não desejar gerenciar as estações pelo Console do AVG Admin, desmarque essa opção.
- **Adicionar nova estação ao grupo** - se você preferir adicionar automaticamente novas estações a um grupo personalizado, poderá selecionar o nome do grupo aqui.



**Criação do script de instalação do AVG**

**As opções de script de instalação**  
Etapa 4/6

Especifique nomes dos arquivos de script de instalação e do caminho no qual todos os arquivos necessários serão armazenados (por exemplo, uma pasta de rede).

**Definição dos nomes dos arquivos**

Nome do arquivo para iniciar a instalação:

**Local dos arquivos de setup**

Selecione a pasta em que o arquivo de script será armazenado por você (unidade de rede, por exemplo)  
 ...

Criar um subdiretório para colocar os arquivos de instalação do AVG:

Criar o arquivo AUTORUN.INF

Ativar caminhos relativos

Ajuda << Voltar Avançar >> Cancelar


Nessa etapa você poderá especificar nomes de arquivos de script de instalação, seus armazenamentos e outras opções.

Em **Definição dos nomes de arquivo**, defina estas opções:

- **Nome do arquivo para inicializar instalação**- digite um nome personalizado para o arquivo que será usado para inicializar a instalação. A extensão do arquivo deverá ser **\*.bat**.
- **Nome do arquivo de script com parâmetros** - digite um nome personalizado para o arquivo de parâmetros do script. A extensão do arquivo deverá ser **\*.ini**.

Em **Local dos arquivos de instalação**, defina estas opções:


- **Selecionar a pasta onde o arquivo de script de instalação ficará armazenado** - marque essa caixa de seleção e selecione um diretório personalizado para armazenar o script de instalação.
- **Criar uma subpasta para os arquivos de instalação do AVG AVG** - marque essa caixa de seleção se preferir que os arquivos de instalação do AVG sejam armazenados em uma subpasta.
- **Criar o arquivo AUTORUN.INF** - se você planeja colocar o script em um CD/DVD ou disco de USB Flash a partir do qual possa iniciar a instalação do AVG, imediatamente após a inserção, marque esta caixa de seleção e o arquivo AUTORUN.INF será criado.
- **Ativar caminhos relativos** - recomendamos manter esta opção marcada. Caminhos relativos são relativos em relação ao diretório de origem atual (p.ex., se sua unidade de disco de origem e o caminho forem C:\avginstallation e você desmarcar essa opção, o script de saída procurará os arquivos de instalação exatamente no mesmo caminho, que pode ser diferente na estação de destino, onde você o executará e portanto o script não funcionará).



Essa etapa contém uma visualização dos arquivos de configuração e instalação. A primeira guia contém informações sobre os arquivos de instalação e a segunda sobre as pré-configurações.

Se você ainda não tiver preenchido o caminho de saída na seção **Selecionar pasta onde o script será armazenado**, faça isso.

Clique no botão **Criar script** para compilar e salvar o script de instalação no local selecionado.



O botão **Salvar configurações** permitirá selecionar a configuração salva previamente. Você pode reutilizá-la quando executar o assistente novamente carregando as configurações no início.

Clique no botão **Concluir** para fechar o assistente.



Há várias opções de uso do arquivo de script produzido. Estes são os dois exemplos mais comuns:

**Para usar o script salvo em uma pasta:**

1. Copie todo o conteúdo da pasta escolhida anteriormente na sua estação.

**Observação:** se você tiver usado uma pasta de rede para armazenar o script, poderá navegar para essa pasta diretamente na rede.

2. Na estação, navegue para essa pasta e execute o arquivo AvgSetup.bat.
3. A janela da linha de comando será exibida e a instalação será iniciada.
4. Quando a instalação estiver concluída, a janela será fechada automaticamente.

Você também pode inserir o script em um dispositivo removível, como unidade de disco externa, disco USB Flash etc.

**Para usar o script de um dispositivo removível:**

1. Insira o dispositivo removível na estação.
2. Se o recurso de execução automática estiver ativado no sistema operacional da estação e você optar por criar o arquivo "autorun.inf" durante a preparação do script, a instalação será iniciada automaticamente.
3. Caso contrário, abra a letra do disco do dispositivo removível e execute o arquivo AvgSetup.bat manualmente.
4. A janela da linha de comando será exibida e a instalação será iniciada.
5. Quando a instalação estiver concluída, a janela será fechada automaticamente.



## 5. Modo avançado do Assistente de Instalação na Rede do AVG

**Obs.:** este capítulo descreve a versão independente do **Assistente de Instalação na Rede do AVG**. Como ele também está incluído diretamente no **AVG Admin Console**, pode ser mais fácil usá-lo a partir dali. Mais informações podem ser encontradas no capítulo [AVG Admin Console/Instalador de rede](#).

O **Assistente de Instalação na Rede do AVG**, no Modo Avançado, permite instalar remotamente o AVG em estações ou criar scripts de instalação para instalações no local.

O Modo avançado destina-se a usuários experientes que desejam configurar manualmente o script de instalação (funcionalidade, parâmetros, comportamento do AVG) de acordo com as suas próprias necessidades.

É possível iniciar o assistente de duas formas:

- No **menu iniciar do Windows/Todos os Programas/Administração Remota do AVG/Instalador de Rede do AVG**
- No ambiente do AVG Admin Console, no menu superior **Ferramentas/Instalar AVG nas estações...**


O assistente pode ser executado no modo Básico ou Avançado. É possível selecionar o Modo Avançado selecionando a opção **Modo Avançado** na segunda etapa. Se essa opção não for selecionada, o programa será executado no Modo básico (recomendado para a maioria dos usuários).

**Este capítulo descreve o Modo Avançado.**

**Obs.:** consulte o capítulo [Recomendações para componentes](#) antes de proceder com as instalações remotas do AVG.



## 5.1. Bem-vindo



Se você já tiver usado o **Assistente do instalador do AVG Network** e salvo uma configuração personalizada em um arquivo de configuração (disponível na etapa final), poderá carregar as configurações agora selecionando o botão **Carregar configurações**.

Para reverter as configurações originais predefinidas por padrão, pressione o botão **Configurações padrão**.


Durante o processo de instalação, você poderá salvar o progresso da configuração a qualquer momento pressionando a tecla F2 ou a combinação CTRL+S. Uma nova caixa de diálogo aparecerá, permitindo que você escolha o nome do arquivo de configuração.

Para continuar, clique no botão **Avançar**.



## 5.2. Método de instalação

Para continuar no **modo Avançado**, marque a caixa de seleção **Modo avançado**. Caso contrário, continue para o capítulo [Modo básico](#).



A janela de diálogo oferece uma seleção entre duas opções de criação e uso do script de instalação:

- [\*\*Instalação de rede remota\*\*](#)

Esta opção permite instalar o AVG em estações disponíveis na rede local (computadores selecionados no domínio, Active Directory, de acordo com as faixas de IP, importados de uma lista, etc.).


Você também pode usá-la para remover as estações de um AVG Data Center anterior (e transferi-las para um novo).

- [\*\*Criação do script de instalação do AVG\*\*](#)

Essa opção permite criar um script de instalação e um arquivo batch para instalação local ou instalação de uma mídia removível/pasta de rede.



### 5.3. Instalação de rede remota




Para obter uma instalação remota correta, primeiro o assistente irá verificar se o AVG existe na estação de destino, em seguida transferirá os arquivos de instalação do AVG e processará a instalação correspondente.

Antes de prosseguir, revise as exigências e exceções de rede com relação à instalação remota do AVG (por exemplo, nas estações com Windows 10, você precisa [ativar a conta do administrador](#), etc.).

Você pode encontrar mais informações detalhadas sobre as configurações das portas, no capítulo [Requisitos de rede](#).






Durante essa etapa, é necessário definir os seguintes parâmetros de instalação:

- **Informações de licença** - digite os dados de licença, como Nome, Empresa e Número da licença (valor obrigatório). Se você quiser usar o nome de usuário do Windows no campo Nome, não marque a caixa de seleção correspondente e deixe as configurações do sistema padrão a serem usadas.
- **Pasta com o pacote de instalação do AVG** - digite o caminho completo para o pacote de instalação do AVG ou use este botão [...] para selecionar a pasta correta.


Se você ainda não tiver baixado o pacote, clique no botão **Download** e use o assistente para baixar o arquivo de instalação na pasta selecionada. Você poderá ver o andamento do download acima do botão **Download**.

- **Botão Configurações de proxy** - Se você precisar usar o servidor proxy para conectar-se à Internet, poderá preencher os detalhes do servidor proxy clicando no botão **Configurações de proxy**.
- **Alteração do número de licença** - use esse botão para inserir um novo número de licença a ser usado para instalações remotas do AVG.



Nessa etapa, você poderá selecionar se deseja instalar o AVG com configurações padrão ou selecionar componentes personalizados.

- **Instalar o AVG com configurações padrão** - selecione essa opção se preferir a instalação dos componentes padrão.
- **Selecionar componentes de instalação** - selecione esta opção para ver uma estrutura de árvore oferecendo uma lista de componentes do AVG que podem ser instalados ou desinstalados. Na lista de componentes, selecione:
  - Componentes que devem ser instalados e marque-os desta forma
  - Componentes que devem ser desinstalados ou não instalados, e marque-os desta forma
  - As configurações padrão serão usadas para os componentes que ficarem em branco ()
- **Desinstalação remota do AVG** - permite a remoção do AVG.



Nessa caixa de diálogo, você pode escolher entre as seguintes opções:

- **Mostrar progresso da instalação** - no menu suspenso, selecione uma das opções a seguir:
  - **Instalação oculta** - não serão exibidas informações para o usuário conectado no momento, durante o processo de instalação.
  - **Exibir assistente de instalação** - a instalação estará visível na estação e o usuário atualmente logado precisará confirmar manualmente todas as etapas.

Na seção **Parâmetros de configuração**, você pode escolher entre as seguintes opções:

- **Onde instalar** - se você preferir um local de destino personalizado para instalação, poderá escolhê-lo digitando o caminho aqui. Recomendamos manter as configurações padrão.
- **Idioma da instalação** - escolha um idioma personalizado padrão para a instalação e a interface do usuário do AVG.
- **Selecionar pasta onde o arquivo LOG da instalação do AVG será armazenado** - se você preferir um local personalizado para os arquivos de log de instalação, selecione-o aqui (o caminho já deve existir na estação de destino).



Instalação remota do AVG via rede (modo avançado)

### Configurações de administração remota

Etapa 5/9

Insira a string de conexão com o **AVG Data Center**. Se não quiser integrar as estações com o **AVG Administração Remota**, desmarque a opção **Administração remota**.

**Administração Remota**

Endereço de Conexão com o AVG Data Center: VM-EXCH2K7:4158

Nome do usuário: \_\_\_\_\_

Senha: \_\_\_\_\_


Adicionar nova estação ao grupo: \_\_\_\_\_

Ajuda << Voltar Avançar >> Cancelar

As opções a seguir estão disponíveis nesta etapa.

**Observação:** se você não estiver certo sobre essas configurações, recomendamos manter as configurações padrão.

- **Administração Remota** - digite a string de conexão do AVG Data Center no campo **String de conexão do AVG Data Center**. Se aplicável, insira também o nome de usuário e a senha. Se você não desejar gerenciar as estações pelo AVG Admin Console, desmarque essa opção.
- **Adicionar nova estação ao grupo** - se você preferir adicionar automaticamente novas estações a um grupo personalizado, poderá selecionar o nome do grupo aqui.
- **Personalizar servidor de atualização** - se você já tiver um servidor de atualização que gostaria de usar para suas estações, marque essa caixa de seleção e preencha o endereço dele agora.



O assistente precisa verificar algumas estações primeiro para descobrir seu status e instalar o AVG nelas.

No método de **Verificação da rede**, selecione na lista suspensa seu método de seleção de estações preferido. As opções são as seguintes:

- **Todas as estações do domínio** - essa opção verificará todas as estações disponíveis no domínio local.  
*Observação:* essa opção está disponível apenas se o computador utilizado fizer parte de um domínio.
- **Inserir um intervalo IP** - essa opção permite escolher um intervalo específico de endereços IP.
- **Importar estações do arquivo** - uma nova caixa de diálogo será aberta e você poderá escolher um arquivo em uma lista de estações a serem verificadas. O arquivo de texto de origem deve conter o nome de uma estação ou um endereço de IP por linha.
- **Selecionar uma única estação** - essa opção permite digitar um nome de computador (nome DNS) ou endereço IP.
- **Selecionar no Active Directory** - permite especificar estações específicas diretamente do Active Directory.

*Observação:* essa opção está disponível apenas se o computador utilizado fizer parte de um domínio.

A seção **Lista de contas** é destinada a facilitar o seu trabalho e a acelerar o processo de instalação. Se seus direitos de acesso não forem suficientes para a instalação do AVG na estação remota, será solicitado que você digite um nome de usuário que tenha privilégios de administrador (um nome de usuário que seja membro do grupo de um administrador). Se não houver uma conta de administrador comum para todas as estações (com o mesmo nome de login e a mesma senha), informações individuais serão solicitadas para cada estação de trabalho.



Esta seção permite criar uma lista de contas que será utilizada durante a instalação remota, evitando a inserção de múltiplas credenciais. Você poderá adicionar contas à lista clicando no botão **Adicionar** (ou excluí-las utilizando o botão **Remover**). Se você deseja manter sua lista de contas para uso posterior, marque a caixa **Salvar lista de contas**. Entretanto, isso não é recomendado por motivos de segurança.


- **Verificar versão do AVG no Data Center** - marque essa opção se desejar que o assistente tente obter informações sobre a versão do AVG em cada estação do AVG Data Center (se disponível). Preencha no campo **Tempo máximo desde o contato da última estação** um valor (em horas) que indicará o tempo máximo desde o último contato com tal estação.

**Aviso:** a instalação remota do AVG pode ser executada somente em estações com o sistema operacional suportado instalado. Consulte a lista completa de sistemas operacionais suportados no capítulo [Sistemas operacionais suportados](#). Além disso, é necessário ter um nome de usuário de logon com privilégios administrativos.

Pode ser necessário examinar também o capítulo [Requisitos de rede](#).

### 5.3.1. Todas as estações do domínio

Se você optar por instalar o AVG remotamente em todas as estações a partir do domínio, a caixa de diálogo a seguir será exibida, listando todas as estações disponíveis nos domínios:



Clique com o botão direito do mouse para exibir outras opções:

- **Recuperar o log de instalação** - esta opção tentará obter o log de instalação da estação (se disponível).
- **Exportar estações sem o AVG para um arquivo** - esta opção criará um arquivo com uma lista de estações que não contêm a instalação do AVG.



- **Selecionar todas as estações** - selecionará ou cancelará a seleção de todas as estações da lista e o botão Instalar ficará ativo.
- **Selecionar estações sem AVG** - selecionará somente as estações que não têm o AVG instalado ou onde não seja possível detectar o AVG.

O botão **Atualizar** recarregará o estado de todas as estações na lista verificando-as novamente.

Passa para o capítulo [Instalação de rede remota - etapas finais](#) e conclua o processo de instalação remota.


### 5.3.2. Inserir um intervalo IP

Se você optar por instalar o AVG remotamente de acordo com um intervalo IP, a seguinte caixa de diálogo será exibida:

É necessário especificar o intervalo de verificação digitando o endereço IP aqui. No campo **De**, digite um endereço IP e no campo **Para** digite um endereço de término. Clique no botão **Adicionar** para adicionar o intervalo de endereços da lista.

Para excluir um intervalo da lista da direita, simplesmente selecione os itens que deseja remover e clique no botão **Remover**.

Quando você terminar de selecionar intervalos IP, clique no botão **Avançar** para continuar. Quando você terminar, a janela **Seleção da estação** será exibida.



Clique com o botão direito do mouse para exibir outras opções:

- **Recuperar o log de instalação** - esta opção tentará obter o log de instalação da estação (se disponível).
- **Exportar estações sem o AVG para um arquivo** - esta opção criará um arquivo com uma lista de estações que não contêm a instalação do AVG.
- **Selecionar todas as estações** - selecionará ou cancelará a seleção de todas as estações da lista e o botão Instalar ficará ativo.
- **Selecionar estações sem AVG** - selecionará somente as estações que não têm o AVG instalado ou onde não seja possível detectar o AVG.

O botão **Atualizar** recarregará o estado de todas as estações na lista verificando-as novamente.

Passa para o capítulo [Instalação de rede remota - etapas finais](#) e conclua o processo de instalação remota.


### 5.3.3. Importar estações do arquivo

**Obs.:** essa opção geralmente é usada na migração de estações para outro AVG Data Center. Para obter mais informações sobre este tópico, consulte o capítulo [Migrar estações de/para Data Center diferente](#).

Se você optar por instalar o AVG remotamente nas estações selecionadas em um arquivo, verá uma caixa de diálogo solicitando o arquivo. Localize o arquivo e confirme sua escolha. O formato do arquivo de origem contém um nome de estação por linha no formato de texto simples.

Quando você terminar, a janela **Seleção da estação** será exibida.





Clique com o botão direito do mouse para exibir outras opções:

- **Recuperar o log de instalação** - esta opção tentará obter o log de instalação da estação (se disponível).
- **Exportar estações sem o AVG para um arquivo** - esta opção criará um arquivo com uma lista de estações que não contêm a instalação do AVG.
- **Selecionar todas as estações** - selecionará ou cancelará a seleção de todas as estações da lista e o botão Instalar ficará ativo.
- **Selecionar estações sem AVG** - selecionará somente as estações que não têm o AVG instalado ou onde não seja possível detectar o AVG.


O botão **Atualizar** recarregará o estado de todas as estações na lista verificando-as novamente.

Passa para o capítulo [Instalação de rede remota - etapas finais](#) e conclua o processo de instalação remota.




### 5.3.4. Selecionar uma única estação

Se você optar por instalar o AVG remotamente em uma única estação, a seguinte caixa de diálogo será exibida:



Clique em **Nome do computador** ou **Endereço IP** e preencha o nome adequado ou o endereço IP. Confirme sua escolha, clicando no botão **OK**. O processo de verificação da estação escolhida para uma instalação do AVG será iniciado. Quando você terminar, a janela **Seleção da estação** será exibida.



Clique com o botão direito do mouse para exibir outras opções:

- **Recuperar o log de instalação** - esta opção tentará obter o log de instalação da estação (se disponível).
- **Exportar estações sem o AVG para um arquivo** - esta opção criará um arquivo com uma lista de



estações que não contêm a instalação do AVG.

- **Selecionar todas as estações** - selecionará ou cancelará a seleção de todas as estações da lista e o botão Instalar ficará ativo.
- **Selecionar estações sem AVG** - selecionará somente as estações que não tenham o AVG instalado ou nas quais não seja possível detectar o AVG.


O botão **Atualizar** recarregará o estado de todas as estações na lista verificando-as novamente. **Adicionar uma estação** - permitirá que você adicione outra estação única.

Continue para o capítulo [Instalação de rede remota - etapas finais](#) e conclua o processo de instalação remota.

### 5.3.5. Selecionar no Active Directory

Se a sua rede for baseada no domínio, você poderá optar por instalar o AVG remotamente nas estações selecionadas no Active Directory. Uma nova caixa de diálogo será exibida (caixa de diálogo padrão do Windows para a seleção de computadores). É possível selecionar várias estações (separe os valores por um ponto-e-vírgula) digitando os nomes das estações manualmente ou usando os recursos avançados da caixa de diálogo para pesquisa.

Quando você terminar, a janela **Seleção da estação** será exibida.



Clique com o botão direito do mouse para exibir outras opções:

- **Recuperar o log de instalação** - esta opção tentará obter o log de instalação da estação (se disponível).
- **Exportar estações sem o AVG para um arquivo** - esta opção criará um arquivo com uma lista de estações que não contêm a instalação do AVG.




- **Selecionar todas as estações** - selecionará ou cancelará a seleção de todas as estações da lista e o botão Instalar ficará ativo.
- **Selecionar estações sem AVG** - selecionará somente as estações que não têm o AVG instalado ou onde não seja possível detectar o AVG.

O botão **Atualizar** recarregará o estado de todas as estações na lista verificando-as novamente.

Passa para o capítulo [Instalação de rede remota - etapas finais](#) e conclua o processo de instalação remota.

## 5.4. Instalação de rede remota - etapas finais



Além disso, você pode exibir uma chamada dica de ferramenta quando apontar para uma estação na lista por alguns segundos. A dica de ferramenta contém uma visão geral do estado da estação e outros detalhes.

Quando estiver pronto para continuar, selecione as estações desejadas e clique no botão **Instalar** para iniciar a instalação.

Se você selecionar algumas estações de trabalho na lista, a instalação do AVG será executada apenas nessas estações. Caso contrário, ela será feita em todas as estações de trabalho listadas.

Se seus direitos de acesso não forem suficientes para a instalação do AVG na estação remota, será necessário especificar o login e a senha do administrador do domínio durante a instalação.

A screenshot of a Windows dialog box titled 'Configurações da Conta'. The dialog box has a blue title bar with a close button (X) in the top right corner. The main content area is white and contains the text 'JANFIA' at the top. Below this, there is a paragraph of instructions: 'Insira o nome e a senha da conta do administrador que você deseja executar a instalação no computador alvo. Se não estiver no mesmo domínio/grupo de trabalho, faça login na conta Admin incorporada (Windows Vista ou superior)'. There are two text input fields: 'Nome da conta:' and 'Senha:'. At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'OK' and 'Cancelar'.

Digite um nome de usuário que tenha privilégios de administrador (um nome de usuário que seja membro do grupo administrador). Confirme clicando em OK.

Se não houver uma conta de administrador comum para todas as estações (com o mesmo nome de login e a mesma senha), informações individuais serão solicitadas para cada estação de trabalho.

Pressionar o botão **Cancelar** fará com que a instalação atual na estação de trabalho seja ignorada e que o assistente continue a instalação na estação de trabalho seguinte da lista.


O AVG deve ser transferido para a estação e instalado. Você verá em cada linha se a instalação foi bem-sucedida (no entanto, o tempo de processamento pode ser demorado).

Quando todas as estações receberem os arquivos de instalação e o processo de instalação for concluído, você poderá fechar a caixa de diálogo clicando no botão **Avançar**.

**Observação:** posteriormente você poderá analisar estações instaladas recentemente a partir do **Console do AVG Admin**, em **Estações/Novas estações** ou no grupo escolhido na caixa de diálogo **Administração remota**.

Para listar estações instaladas recentemente que permanecem em um estado incorreto (devido a alguma falha na instalação remota), navegue até **Estações/Estações não compatíveis**.

A caixa de diálogo final contém uma breve visão geral da atividade na(s) estação(ões).




O botão **Salvar configurações** permitirá selecionar a configuração salva previamente. Você pode reutilizá-la quando executar o assistente novamente carregando as configurações no início.

Clique no botão **Concluir** para fechar o assistente.


## 5.5. Criação do script de instalação do AVG

Se você selecionar a opção **Criação de um script de instalação do AVG**, o assistente criará um script de instalação em um diretório selecionado. O conteúdo do diretório pode ser usado para instalação do CD, da pasta de rede ou copiado diretamente em uma estação.

Essa opção não oferece a possibilidade de instalação remota em servidores ou estações de rede.




A primeira etapa contém uma visão geral dessa opção. Clique em **Avançar** para continuar.



Durante essa etapa, é necessário definir os seguintes parâmetros de instalação:


- **Informações de licença** - digite os dados de licença, como Nome, Empresa e Número da licença (valor obrigatório). Se você quiser usar o nome de usuário do Windows no campo Nome, não marque a caixa de seleção correspondente e deixe as configurações do sistema padrão a serem usadas.



- **Pasta com o pacote de instalação do AVG** - digite o caminho completo para o pacote de instalação do AVG ou use este botão  para selecionar a pasta correta.

Se você ainda não tiver baixado o pacote, clique no botão **Download** e use o assistente para baixar o arquivo de instalação na pasta selecionada. Você poderá observar o andamento do download acima do botão **Download**.


- **Botão Configurações de proxy** - Se você precisar usar o servidor proxy para conectar-se à Internet, poderá preencher os detalhes do servidor proxy clicando no botão **Configurações de proxy**.
- **Alteração do número de licença** - use esse botão para inserir um novo número de licença a ser usado para instalações remotas do AVG.



Nessa etapa, você poderá selecionar se deseja instalar o AVG com configurações padrão ou selecionar componentes personalizados.

- **Instalar o AVG com configurações padrão** - selecione essa opção se preferir a instalação dos componentes padrão.
- **Selecionar componentes de instalação** - selecione esta opção para ver uma estrutura de árvore oferecendo uma lista de componentes do AVG que podem ser instalados ou desinstalados. Na lista de componentes, selecione:
  - Componentes que devem ser instalados e marque-os desta forma
  - Componentes que devem ser desinstalados ou não instalados, e marque-os desta forma
  - As configurações padrão serão usadas para os componentes que ficarem em branco ()
- **Desinstalação remota do AVG** - permite a remoção do AVG.





Nessa caixa de diálogo, você pode escolher entre as seguintes opções:

- **Selecionar o tipo de visibilidade do progresso da instalação** - no menu suspenso, selecione uma das opções a seguir:
  - **Instalação oculta** - não serão exibidas informações para o usuário conectado no momento, durante o processo de instalação.
  - **Exibir assistente de instalação** - a instalação estará visível na estação e o usuário atualmente logado precisará confirmar manualmente todas as etapas.

Na seção **Parâmetros de configuração**, você pode escolher entre as seguintes opções:

- **Onde instalar** - se você preferir um local de destino personalizado para instalação, poderá escolhê-lo digitando o caminho aqui. Recomendamos manter as configurações padrão.
- **Idioma da instalação** - escolha um idioma personalizado padrão para a instalação e a interface do usuário do AVG.
- **Selecionar pasta onde o arquivo LOG da instalação do AVG será armazenado** - se você preferir um local personalizado para os arquivos de log de instalação, selecione-o aqui (o caminho já deve existir na estação de destino).



Criação do script de instalação do AVG (modo avançado)

### Configurações de administração remota

Etapa 5/8

Insira a string de conexão com o **AVG Data Center**. Se não quiser integrar as estações com o **AVG Administração Remota**, desmarque a opção **Administração remota**.

**Administração Remota**

Endereço de Conexão com o AVG Data Center: VM-EXCH2K7:4158

Nome do usuário: \_\_\_\_\_

Senha: \_\_\_\_\_


Adicionar nova estação ao grupo: \_\_\_\_\_

Ajuda << Voltar Avançar >> Cancelar

As opções a seguir estão disponíveis nesta etapa.

**Observação:** se você não estiver certo sobre essas configurações, recomendamos manter as configurações padrão.

- **Administração Remota** - digite a string de conexão do AVG Data Center no campo **String de conexão do AVG Data Center**. Se aplicável, insira também o Nome de usuário e a Senha. Se você não desejar gerenciar as estações pelo AVG Admin Console, desmarque essa opção.
- **Adicionar nova estação ao grupo** - se você preferir adicionar automaticamente novas estações a um grupo personalizado, poderá selecionar o nome do grupo aqui.
- **Personalizar servidor de atualização** - se você já tiver um servidor de atualização que gostaria de usar para suas estações, marque essa caixa de seleção e preencha o endereço dele agora.




Nessa etapa você poderá especificar nomes de arquivos de script de instalação, seus armazenamentos e outras opções.

Em **Definição dos nomes de arquivo**, defina estas opções:

- **Nome do arquivo para inicializar instalação** - digite um nome personalizado para o arquivo que será usado para inicializar a instalação. A extensão do arquivo deverá ser **.bat**.
- **Nome do arquivo de script com parâmetros** - digite um nome personalizado para o arquivo de parâmetros do script. A extensão do arquivo deverá ser **.ini**.

Em **Local dos arquivos de instalação**, defina estas opções:


- **Selecionar a pasta onde o arquivo de script de instalação ficará armazenado** - marque essa caixa de seleção e selecione um diretório personalizado para armazenar o script de instalação.
- **Criar uma subpasta para os arquivos de instalação do AVG AVG** - marque essa caixa de seleção se preferir que os arquivos de instalação do AVG sejam copiados e armazenados em uma subpasta.
- **Criar o arquivo AUTORUN.INF** - se você planeja colocar o script em um CD/DVD ou disco de USB Flash a partir do qual possa iniciar a instalação do AVG, imediatamente após a inserção, marque esta caixa de seleção e o arquivo AUTORUN.INF será criado.
- **Ativar caminhos relativos** - recomendamos manter esta opção marcada. Caminhos relativos são relativos em relação ao diretório de origem atual (p.ex., se sua unidade de disco de origem e o caminho forem C:\avginstallation e você desmarcar essa opção, o script de saída procurará os arquivos de instalação exatamente no mesmo caminho, que pode ser diferente na estação de destino na qual será executado, e portanto o script não funcionará).



Essa etapa contém uma visualização dos arquivos de configuração e instalação. A primeira guia contém informações sobre os arquivos de instalação e a segunda as pré-configurações.

Se você ainda não tiver preenchido o caminho de saída na seção **Selecionar pasta onde o script será armazenado**, faça isso.

Clique no botão **Criar script** para compilar e salvar o script de instalação no local selecionado.





O botão **Salvar configurações** permitirá selecionar a configuração salva previamente. Você pode utilizá-la quando executar o assistente novamente carregando as configurações no início.

Clique no botão **Concluir** para fechar o assistente.

Há várias opções de uso do arquivo de script produzido. Estes são os dois exemplos mais comuns:

**Para usar o script salvo em uma pasta:**

1. Copie todo o conteúdo da pasta escolhida anteriormente na sua estação.

**Observação:** *se você tiver usado uma pasta de rede para armazenar o script, poderá navegar para essa pasta diretamente na rede.*

2. Na estação, navegue para essa pasta e execute o arquivo AvgSetup.bat.
3. A janela da linha de comando será exibida e a instalação será iniciada.
4. Quando a instalação estiver concluída, a janela será fechada automaticamente.

Você também pode inserir o script em um dispositivo removível, como unidade de disco externa, disco USB Flash etc.

**Para usar o script de um dispositivo removível:**

1. Insira o dispositivo removível na estação.
2. Se o recurso de execução automática estiver ativado no sistema operacional da estação e você optar por criar o arquivo autorun.inf durante a preparação do script, a instalação será iniciada automaticamente.
3. Caso contrário, abra a letra do disco do dispositivo removível e execute o arquivo AvgSetup.bat manualmente.
4. A janela da linha de comando será exibida e a instalação será iniciada.
5. Quando a instalação estiver concluída, a janela será fechada automaticamente.



## 6. AVG Admin Console

### 6.1. O que é o AVG Admin Console

O **Console do AVG Admin** é uma interface para administrar estações remotamente. Ele ajuda o administrador de rede a manter a configuração e o status das estações do AVG e a chamar remotamente várias operações em estações do AVG. A partir desse console, você pode, por exemplo:


- **Monitorar os estados do componente AVG nas estações.**
- **Definir configurações para a estação do AVG.**
- **Examinar resultados de verificação e controlar infecções por vírus**
- **Iniciar remotamente verificações ou atualizações em estações AVG.**
- **Distribuir arquivos de atualização na rede local.**
- **Acessar a Quarentena de vírus nas estações do AVG.**
- **Exibir arquivos de log do Firewall**
- **Instalar estações do AVG remotamente**

Você tem várias opções para iniciar o **Console do AVG Admin**:

- navegar até o menu Iniciar do Windows e selecionar **Todos os Programas/Administração Remota do AVG/AVG Admin Console**
- selecionar **Console do AVG Admin** na área de trabalho do Windows
- ou acessar a pasta *Arquivos de programas* (em geral, c:\Arquivos de Programas, selecionar a pasta *AVG\AVG Admin\Console*) e clicar duas vezes em *AvgAdminConsole.exe*.

Durante a inicialização, o **AVG Admin Console** tentará conectar-se automaticamente ao último **AVG Data Center** usado. Se a comunicação falhar ou se você estiver ativando o **AVG Admin Console** pela primeira vez, aparecerá uma janela de diálogo e será necessário especificar a string de comunicação para a conexão com o **AVG Data Center**. A string de comunicação usa o mesmo formato da string de comunicação da **estação AVG**. Para obter detalhes, consulte o capítulo [Configuração/String de conexão](#).

Em geral, se o **AVG Admin Console** estiver instalado no mesmo computador que o **Data Center**, será possível usar esta string de comunicação: **localhost:4158**.




A estrutura da string de comunicação geral é **http://endereço\_servidor:porta**, onde:

- **endereço\_servidor** é o nome/endereço de um servidor no qual o **AVG Admin Server** é executado.
- **porta** é o número da porta do **AVG Admin Server**. A porta padrão é 4158. Se o **AVG Admin Server** usar esse número padrão, não será necessário incluir o número na string de comunicação.

Se o **Data Center** for protegido por senha, será necessário preencher o **Nome de usuário** e a **Senha** nos campos apropriados. Sem a senha e/ou nome de usuário corretos, você não poderá iniciar o AVG Admin Console.

## 6.2. Visão geral da interface do AVG Admin Console





A interface do **Console do AVG Admin** é totalmente personalizável, permitindo que os usuários movam ou habilitem/desabilitem painéis individuais, de acordo com suas necessidades. Dentro da exibição padrão, quatro de cinco painéis são visíveis (com a única exceção do [Painel de filtro](#)), além de uma barra de ferramentas de navegação e do menu superior.

### 6.2.1. Menu superior principal

O menu superior contém os seguintes itens de menu:


#### Menu Data Center

O menu **Data Center** oferece as opções a seguir:

- **Conectar-se com o AVG Data Center...**

Permite que o usuário selecione um **Data Center** diferente.

- **Configurações do AVG Data Center**



A seção **Identificação da estação** contém um menu suspenso, onde é possível selecionar como você deseja exibir estações na seção da exibição atual.

A seção **Opções de resultados da verificação** permite escolher quais resultados de verificação você prefere armazenar e de acordo com que gravidade. Marque a caixa de seleção **incluindo rootkits** para incluir o armazenamento também de resultados de verificação com rootkits.

**Manter resultados de verificação por um período máximo de** - simplesmente digite o número de dias que deseja manter os resultados de verificação recebidos das estações. O valor padrão é 30 dias.

Na próxima seção, escolha como você deseja proteger seu acesso ao AVG Data Center:





**Acesso livre** - configurações padrão que permitirão que qualquer pessoa acesse o AVG Data Center (não é necessária uma senha).

**Proteção simples com senha** - abrirá uma nova caixa de diálogo, onde você poderá escolher uma senha personalizada (a mesma senha deve ser adicionada a ambos os campos para confirmação). A senha será exigida durante todas as conexões ao AVG Data Center.

**Controle de acesso total** - veja o capítulo [Como gerenciar direitos de acesso](#) para obter mais informações.

- **Exportação de banco de dados...** - esta caixa de diálogo permite criar um arquivo de backup (ou seja, exportar o conteúdo do Data Center para um arquivo) e salvá-lo na pasta local do computador em que o AVG Admin Console está sendo executado.
- **Sair** - sai do **AVG Admin Console**.

## Menu Visualizar


O menu **Visualizar** oferece estas opções:

- **Painéis**

Aqui, você pode mostrar ou ocultar os painéis da interface principal (barra de ferramentas, árvore de navegação, etc.) simplesmente marcando ou desmarcando.

Para restaurar a posição original de todos os painéis, use o item **Posição padrão dos painéis**. Os painéis serão restaurados após a reinicialização do aplicativo.

- **Condições de não conformidade...**






Aqui você pode escolher as condições de uma estação a serem consideradas não compatíveis. De acordo com a sua seleção, as estações não compatíveis serão realçadas de vermelho em todos os modos de exibição disponíveis.

Use o botão **Exceções...** para definir grupos excluídos de regras selecionadas.

Use o botão **Usar para Admin Server** para aplicar as condições de não conformidade ao AVG Admin Server, o que significa que essas condições serão usadas no AVG Admin Report (disponível pela [interface da Web](#)) e durante a geração de relatórios gráficos de *estações não compatíveis*.

- **Configuração padrão de coluna** - use esta opção para reverter as configurações da coluna da interface para o estado original.
- **Opções**



Na seção **Opções de exibição geral** escolha exibir preferências:

- **Atualização periódica da exibição atual no intervalo de tempo predefinido** - marque a caixa de seleção e escolha um valor de tempo em minutos para ativar atualização periódica automática da exibição aberta no momento.
- **Destaque o último contato da estação em verde se for mais antigo que** - marque a caixa de seleção e escolha um valor de tempo em minutos para ativar o destaque da célula Último contato para ver se a estação se comunica adequadamente.
- **Tamanho da fonte de exibição** - escolha um tamanho de fonte necessário para as exibições (o valor padrão é 11).

Na seção **Opções de exibição avançadas** escolha o seguinte:



- **Exibe todas as colunas em uma guia** - marque a caixa de seleção para agrupar todas as colunas em uma guia (para um acesso mais fácil às informações).
- **Exibir número de linhas na árvore de navegação** - se ativado, cada item na árvore de navegação conterá um número entre parênteses refletindo o número de linhas utilizadas.

O número de linhas pode ser atualizado manualmente, selecionando o item de menu **Exibir/Atualizar contagem de linha na árvore de navegação** ou automaticamente a cada 5 minutos por padrão (este intervalo pode ser alterado através de **Exibir/Opções/Atualização periódica da exibição atual no intervalo de tempo pré-definido**).

**Observação:** a contagem de linhas pode ser afetada também por opções de filtragem (se disponível e definido para a exibição dada)!


- **Exibir valores de tempo em GMT** - marque a caixa de seleção para converter os valores de tempo de todas as exibições para GMT (Greenwich Mean Time - Horário do Meridiano de Greenwich). Desmarcar a caixa de seleção faz os valores voltarem ao seu horário local.
- **Mostrar a configurações de estações da versão anterior AVG 2013** - se for marcada, as configurações compartilhadas para estações e as configurações para grupos também exibirão as configurações do AVG 2013 (aplicável se você ainda tiver estações do AVG 2013 em sua rede).

A seção **Opções de impressão** poderá ajudá-lo se desejar imprimir a exibição atualmente aberta. Muitas vezes ocorre que algumas colunas não são largas o suficiente para conter todo o texto, por isso é necessário ajustar a largura antes de imprimir. Utilize o menu suspenso nessa seção para escolher ou não o ajuste automático do tamanho da coluna. Você também poderá escolher a opção **Perguntar**. Assim, a possibilidade de ajuste da coluna será lembrada antes de cada sessão de impressão.


- **Atualizar** - atualiza todos os registros exibidos na seção da exibição atual (você também pode usar o botão F5 do teclado para fazer isso).
- **Atualizar contagem de linhas na árvore de navegação** - atualiza o número de linhas refletidas nos parênteses na árvore de navegação.
- **Exportar o conteúdo da exibição atual**

Permite que você salve a exibição atual (por exemplo, lista de estações) em um arquivo .csv (valores separados por vírgulas), que pode ser facilmente importado, por exemplo, para o MS Excel ou aplicativo de planilha semelhante.

**Obs.:** você pode também abrir essa caixa de diálogo rapidamente pressionando CTRL+S.



Use o botão **Selecionar tudo** para marcar todos os nomes de colunas ou selecionar os nomes manualmente. Se você selecionou apenas determinadas linhas antes de abrir esta caixa de diálogo e quiser exportar somente essas linhas, marque a caixa de seleção **Exportar somente linhas selecionadas**.

Para alterar o local deste arquivo ou seu nome, use o botão , que exibe uma caixa de diálogo **Salvar como**.

Confirme sua escolha, pressionando o botão **OK**.

- **Imprimir...** - abre a caixa de diálogo de impressão padrão do Windows, permitindo imprimir a exibição aberta no momento.
- **Localizar estação** - use essa função para procurar rapidamente um nome de estação (você também pode usar um atalho de teclado simplesmente pressionando as teclas CTRL e F ao mesmo tempo para abrir essa caixa de diálogo). Digite o nome da estação ou parte deste.
- **Localizar a próxima estação** - use essa função para passar ao próximo resultado da pesquisa (ou use a tecla F3 do teclado).


## Menu Ferramentas

O menu **Ferramentas** oferece estas opções:

- **Configurações compartilhadas para estações...** - abre uma caixa de diálogo para edição da configuração compartilhada para estações (*para obter informações detalhadas sobre configurações compartilhadas de estações, consulte o capítulo [Configuração/Configurações compartilhadas para estações](#)*).
- **Configurações compartilhadas de firewall para estações...** - abra um diálogo para edição da configuração compartilhada do *Firewall*.
- **Configurações compartilhadas para servidores de aplicativos...** - abre uma caixa de diálogo para edição da configuração compartilhada para estações com um servidor de aplicativo instalado (*para obter informações detalhadas sobre essas configurações compartilhadas, consulte o capítulo [Configuração/Configurações compartilhadas para estações](#)*).



- **Manutenção do banco de dados...** - exibe uma caixa de diálogo onde você pode selecionar scripts para manter o banco de dados do Data Center. Consulte o capítulo [Como manter o banco de dados do Data Center](#) para obter mais informações.
- **Mostrar estações duplicadas...**



Essa caixa de diálogo permite a identificação de estações duplicadas na sua rede (estações com nomes idênticos). Esse tipo de duplicidade também pode ocorrer, por exemplo, durante a identificação do endereço MAC (notebooks na rede podem ser exibidos duas vezes; uma vez quando o adaptador de rede é usado para a conexão e outra quando é usado Wi-Fi). Há várias formas de identificar estações duplicadas. Para alterar o método usado, use o menu de rolagem no canto direito superior desta caixa de diálogo. Os métodos de identificação disponíveis são: **por nome da estação**, **por nome da estação e domínio**, **por endereço IP da estação** e **por endereço MAC da estação**.

É possível remover uma estação duplicada facilmente selecionando-a na lista e clicando no botão **Excluir**. Você também pode clicar no botão **Exportar** para salvar a lista de estações duplicadas em um arquivo **.csv** (valores separados por vírgula), que pode ser importado, por exemplo, para o MS Excel ou um aplicativo de planilha semelhante.

- **Configurações do Servidor AVG Admin...** - abre uma caixa de diálogo para editar as configurações do Servidor AVG Admin (*para obter informações detalhadas sobre configurações do Servidor AVG Admin, consulte o capítulo [Configuração/Configurações do Servidor AVG Admin](#)*).
- **Instalar o AVG em estações...** - inicia o Assistente do instalador do AVG Network integrado ao AVG Admin Console. O assistente o guiará pela adição das estações do AVG que você deseja instalar remotamente. Informações adicionais sobre esse tópico podem ser encontradas no capítulo [Instalador de rede](#)
- **Executar o Assistente de Instalação na Rede da AVG** - inicia o Assistente de Instalação na Rede da



AVG independente, que o guiará pela instalação do AVG nas estações. Informações adicionais sobre esse tópico podem ser encontradas no capítulo [Instalador de Rede da AVG](#))

### Menu Informações

O menu **Informações** oferece estas opções:

- **Ajuda** - abre o arquivo de ajuda.
- **O que há de novo...** - exibe o resumo passo a passo de novidades importantes no aplicativo AVG Admin.
- **Verificar atualizações...** - Durante a inicialização, o **AVG Admin Console** verifica automaticamente se uma versão mais recente do **AVG Admin Console** está disponível. Porém, você também abrir essa caixa de diálogo e ver imediatamente se existe uma nova versão disponível.

Você pode também usar o link da caixa de diálogo para fazer download do mais recente pacote de instalação.

Para desabilitar o recurso de verificação na inicialização, desmarque a caixa de seleção **Verificar atualizações na inicialização**.

- **Baixar documentação recente** - abre o seu navegador de Internet padrão com a página de download de documentação do site do AVG.
- **Baixar AVG Rescue CD** - abre o navegador padrão da Internet com a página de download do AVG Rescue CD. Para fazer download do produto, será necessário inserir o número da licença do AVG Rescue CD.
- **Programa de Aprimoramento de Produtos** - clique para ativar ou desativar sua participação no Programa de Aprimoramento de Produtos, que nos ajuda a proteger os seus computadores e rede ainda mais ao analisar regularmente as suas necessidades atuais de acordo com o seu uso do aplicativo.
- **Sobre o AVG Admin Console...** - exibe as informações de direitos autorais e o número da versão do aplicativo/banco de dados.

### 6.2.2. Árvore de navegação

A **Árvore de navegação** contém todos os grupos organizados em formato hierárquico. Um grupo é uma revisão de estrutura de dados, por exemplo, uma lista de estações com sua configuração, tabela de resultados de verificação, etc. O conteúdo do grupo é exibido no **modo de exibição atual**, na tabela central.



The screenshot displays the AVG Admin Console interface. The main window is titled "AVG Admin Console - RN06262:4158" and has a menu bar with "AVG Data Center", "Exibir", "Ferramentas", and "Informações". A toolbar contains various icons for navigation and actions. On the left, a tree view shows the "AVG Data Center" structure with items like "Estações", "Servidores", "Resultados da verificação", "Notificações", "Relatórios gráficos", "Licenças", "Solicitações pendentes", and "Instalador de rede". The main content area is divided into several sections: "Banco de dados" (Database) with details like "Tipo: Firebird 16.7.318", "Último backup: 2015-09-25", and "Tamanho do BD: 9 MB"; "Admin Server" with "Funções: AVG Data Center + Função de Proxy..."; "Versões"; "Estações" (Stations) with a summary of "Total: 1 esta" and "Infected: 1 esta"; "Verificações" (Checks) with "Intervalo de sincronização: 30 dia" and "Resultados com gravidade: Gravid"; and "Segurança" (Security). At the bottom, a "Janela de status (Todas as mensagens)" (Status window) contains a table with columns for "Hora", "Mensagem", "Enviar para", and "Enviada de". The status bar at the bottom indicates "Pronto" and "0 linhas (0 selecionada(s))".

Na árvore de navegação, você verá os seguintes conjuntos:

- [Estações](#)
- [Servidores](#)
- [Resultados da verificação](#)
- [Notificações](#)
- [Relatórios gráficos](#)
- [Licenças](#)
- [Solicitações pendentes](#)
- [Instalador de rede](#)

É possível localizar descrições de itens específicos em seus respectivos capítulos.




### 6.2.3. Seção de registros

Na tabela central da seção **Visualização atual** da tela, é possível ver os dados do grupo selecionado na árvore de navegação. Alguns conjuntos podem conter uma quantidade considerável de dados referentes a uma visualização específica (por exemplo, informações de estações/usuários); é por isso que os dados relevantes são organizados em grupos e cada grupo de ser exibido quando você seleciona a guia correspondente.

Para selecionar um registro na tabela central, é necessário clicar com o botão do mouse no registro desejado. Você pode selecionar vários registros ao mesmo tempo: pressione a tecla **CTRL** (adicionar um novo registro à seleção atual) ou a tecla **SHIFT** (selecionar todos os registros entre o primeiro e o último registro destacado). Clique no botão direito do mouse sobre o registro selecionado para abrir o **Menu de contexto**. É possível chamar várias ações relacionadas à seleção atual no **Menu de contexto**.


Para selecionar apenas colunas específicas para exibir, você pode clicar com o botão direito do mouse em qualquer coluna e escolher **Ocultar coluna** ou, no mesmo menu, selecionar **Organizar colunas ocultando** para selecionar várias colunas de uma vez:



Aqui você pode marcar ou desmarcar as colunas que deseja manter visíveis ou ocultas. Use o botão **Selecionar tudo** para manter todas as colunas visíveis.

Você pode adicionar uma guia personalizada com as colunas preferidas para uma exibição escolhida. Clique com o botão direito do mouse em qualquer guia e selecione **Adicionar uma guia personalizada** no menu de contexto. Uma nova caixa de diálogo será exibida:





Preencha o nome da guia personalizada, escolha as colunas que deseja exibir na guia e confirme sua escolha pressionando **OK**. Você também pode usar o botão **Selecionar tudo** para escolher todas as colunas.

Assim que criar sua guia personalizada, você pode facilmente removê-la clicando com o botão direito do mouse em qualquer guia e selecionando **Excluir guia personalizada**. Para modificar a guia existente, escolha a partir do mesmo menu **Modificar guia personalizada**.

Você pode pesquisar rapidamente por um nome de estação pressionando as teclas CTRL e F ao mesmo tempo. Digite o nome da estação ou parte deste. Os resultados destacados aparecerão enquanto você digita.

Use a tecla F3 do teclado para passar ao próximo resultado da pesquisa.

#### 6.2.4. Status do painel


Nessa parte da janela principal do **AVG Admin Console**, você pode localizar vários avisos e informações do sistema sobre a funcionalidade do aplicativo, comunicação com as **estações do AVG**, problemas detectados, avisos de resultados de verificação positiva etc.

O painel **Janela de status** está localizado por padrão na parte inferior da tela. Se ele não estiver visível, você pode ativá-lo clicando no item **Janela de Status** no menu **Visualizar/Painéis**.

Mais informações sobre como as mensagens de status funcionam podem ser encontradas no capítulo [Manipulação das requisições e mensagens de status](#).

Se você clicar com o botão direito do mouse na região da Janela de status, verá várias opções disponíveis:

- **Mostrar tudo** - a janela de status exibirá todas as mensagens.
- **Mostrar erros e avisos** - a janela de status exibirá somente mensagens de erro e avisos.
- **Mostrar erros** - a janela de status exibirá somente mensagens de erro.
- **Habilitar filtragem de mensagens...**



Essa opção permite a filtragem de mensagens de acordo com parâmetros mais extensos. No menu suspenso, selecione o tipo de mensagem que você deseja exibir.

Na seção **Destinatário/Remetente** há duas caixas de seleção. A superior, **Somente do remetente**, oferece acesso ao menu de contexto que permite escolher um remetente único, cujas mensagens serão exibidas no painel da Janela de status. Após marcar a inferior, **Somente para o destinatário que contenha**, você poderá escolher visualizar somente as mensagens que consideram um grupo de estações (selecione esse grupo específico no menu de contexto).


Por fim, na área **Hora de recebimento**, você pode marcar as caixas de seleção **De** ou **Para** (ou até mesmo ambas) para definir o intervalo de tempo para as mensagens serem exibidas. Nenhuma mensagem mais antiga ou mais nova será mostrada.

- **Desabilitar filtragem de mensagens** - desativa a filtragem de mensagens.
- **Salvar conteúdo da janela...** - permite salvar o conteúdo da janela em um arquivo de texto a qualquer momento.



### 6.2.5. Painel de filtro

O painel **Filtro** contém uma lista de opções de filtragem disponíveis para o modo de exibição atual. A lista se tornará ativa somente se houver filtros disponíveis para o modo de exibição selecionado.



A descrição de filtros individuais pode ser encontrada nos três respectivos itens da árvore:

- [Estações](#)
- [Servidores \(Servidores de aplicação\)](#)
- [Resultados da verificação](#)
- [Relatórios gráficos](#)
- [Solicitações pendentes](#)

Por padrão o painel **Filtro** é oculto, mas pode ser facilmente ativado clicando no item **Janela de filtro** no menu **Exibir / Painéis**. Posteriormente, estará localizado na parte inferior esquerda da tela.

## 6.3. Processo de sincronização

As estações gerenciadas pela **Administração remota do AVG** realizam periodicamente a sincronização com o AVG Data Center. O processo inclui a sincronização de:

- [Configurações da estação](#)
- [Resultados da verificação](#)
- [Estados dos componentes da estação](#)

Também pode ser necessário revisar o tópico [Requisitos de rede](#) para obter mais informações sobre os requisitos de conexão necessários para uma sincronização bem-sucedida.

### 6.3.1. Sincronização das configurações da estação

Durante a sincronização das configurações da estação:

- configurações obrigatórias são transferidas do Data Center para a estação,
- configurações não obrigatórias são transferidas da estação para o Data Center.

A sincronização é executada periodicamente. Por padrão, o processo de sincronização das configurações é



feito a cada 60 minutos. Para alterar o período de sincronização para todas as estações, siga estas etapas:

1. No **AVG Admin Console**, selecione **Ferramentas** no menu principal superior e escolha o item **Configurações compartilhadas para estações**.
2. Selecione o nó **Administração Remota**.
3. No menu suspenso **Sincronizar configuração a cada** escolha o valor necessário. Feche a caixa de diálogo, clicando no botão **OK**.
4. Aguarde até que todas as estações sejam sincronizadas.

Como alternativa, você pode forçar a sincronização imediata de todas as estações: Na árvore de navegação, clique com o botão direito no nó **Estações** e selecione **Sincronizar configurações** no menu de contexto.

**Obs.:** para alterar a configuração apenas das estações em um grupo, repita o processo da etapa dois após clicar com o botão direito do mouse em **Estações/Nome\_do\_seu\_grupo** e selecionar **Configurações compartilhadas para o grupo**, no menu de contexto.

Além disso, a sincronização ocorre:

- toda vez que a estação liga/fica on-line, suas configurações são sincronizadas no máximo dentro do período,
- Quando a estação se conecta ao **AVG Data Center** pela primeira vez, suas configurações são sincronizadas imediatamente,
- quando as configurações de uma estação ou de várias estações são alteradas e confirmadas do **AVG Admin Console**.

Também é possível solicitar a sincronização imediata a partir do **AVG Admin Console**. Basta clicar com o botão direito do mouse no nó de uma estação na árvore de navegação ou em uma determinada estação em uma exibição de estações e selecionar **Sincronizar configurações** a partir do menu de contexto.

### 6.3.2. Sincronização dos resultados da verificação

Esse processo de sincronização envia dados da estação para o **AVG Data Center**. Ele ocorre:

- toda vez que a estação liga/fica on-line (no máximo em 20 minutos),
- imediatamente após a conclusão da verificação ou após uma infecção ter sido detectada pela Proteção Residente,
- imediatamente, ou no máximo em 20 minutos, quando uma modificação do resultado da verificação tiver sido feita por um usuário na estação na interface do usuário do AVG (curar, mover para quarentena de vírus, etc.).

Também é possível solicitar a sincronização de resultados de verificação imediata a partir do **AVG Admin Console**. Basta clicar com o botão direito do mouse em um nó da estação na árvore de navegação ou em uma determinada estação em uma exibição de estações e selecionar **Tarefas relacionadas à Verificação/Solicitação dos resultados de verificação** a partir do menu de contexto.



### 6.3.3. Sincronização dos estados dos componentes da estação

Esse processo de sincronização envia dados da estação para o **AVG Data Center**. Ele ocorre:

- sempre que a estação é ligada e entra online (imediatamente),
- toda vez que o estado de um componente é alterado (em 5 minutos).

Também é possível solicitar a sincronização imediata a partir do **AVG Admin Console**. Basta selecionar um nó de estação na árvore de navegação, clicar com o botão direito do mouse em uma exibição de estações e selecionar **Configurações da estação/Atualizar estado dos componentes** no menu de contexto.

## 6.4. Estações

O item **Estações** permite ver informações complexas sobre todas as estações gerenciadas no momento pelo AVG Data Center. O registro de uma estação é criado quando ela é conectada ao AVG Data Center pela primeira vez.

Você pode (com o uso do menu de contexto sobre a tabela de grupos de estações exibida na seção de visualização) criar grupos de estações e atribuir uma estação separada a grupos específicos.

Por padrão, as estações são divididas nestes grupos:

- **Estações não compatíveis** - contêm estações que não estão no formato padrão (isto é, não são compatíveis com condições predefinidas)
- **Estações com o Firewall do AVG** - contêm uma lista de estações que possuem o componente do Firewall instalado.
- **Novas estações** - contêm apenas as estações que ainda não foram atribuídas a um grupo definido pelo administrador.

Informações mais detalhadas sobre cada grupo podem ser encontradas nos capítulos a seguir.

Na seção de visualização atual, você pode localizar informações relacionadas a estações específicas. Usando as guias, as informações são divididas em várias categorias.

- **Guia Estações**

Contém informações gerais sobre cada estação (nome, domínio, grupo, último contato, etc.).

- **Guia Detalhes**

Exibe informações adicionais sobre as estações, incluindo endereço IP, endereço MAC, sistema operacional, reinício da solicitação, etc.

- **Guia Versões**

Exibe informações sobre versões do AVG, base de vírus, base anti-spyware ou base anti-spam de cada estação.

- **Guia Estados dos componentes**




Contém uma visão geral dos estados do componente em cada estação.

[Mais informações sobre outras opções e configurações podem ser encontradas no capítulo Configuração/AVG Admin Console.](#)

### 6.4.1. Estações não compatíveis

A caixa de diálogo **Condições de não compatibilidade** pode ser acessada do menu superior do aplicativo se você selecionar o item **Condições de não compatibilidade...** no menu **Exibir**.

Nesta caixa de diálogo, é possível especificar quais condições uma estação deve preencher para ser considerada não compatível.



As condições são as seguintes:

- **A versão do AVG está desatualizada** - uma estação será considerada não compatível se a versão do AVG na estação não estiver atualizada.
- **A versão do mecanismo de verificação está desatualizada** - uma estação será considerada não compatível se a versão do mecanismo de verificação estiver desatualizada.
- **A data de lançamento do banco de dados de vírus é mais antiga do que** - se usado, estações com banco de dados de vírus mais antigas do que o intervalo inserido serão realçadas.
- **Sem comunicação com a estação por um período maior que** - uma estação será considerada não compatível se não houver comunicação com a estação por um período maior que uma quantidade específica de dias ou horas (insira o valor digital simples para as horas e um valor digital com **d** para dias, isto é, 7d para sete dias).



- **Infecções de alta gravidade não removidas** - se for marcado, as estações com infecções de alta gravidade não removidas serão destacadas.
- **Infecções de gravidade média não removidas** - se for marcado, as estações com infecções de gravidade média não removidas serão destacadas.
- **Rootkits não removidos** - se marcada, as estações com rootkits não removidos serão destacadas.
- **Estado impreciso do componente: Firewall** - selecione para destacar as estações com o componente Firewall em um estado impreciso.
- **Estado impreciso do componente: Licença** - selecione para destacar as estações com o componente Licença em um estado impreciso.
- **Estado impreciso do componente: Computador** - selecione para destacar as estações com o componente Computador em um estado impreciso.
- **Sem verificação na estação por um período maior que** - selecione este para destacar estações que não executaram a verificação do computador inteiro ou uma verificação programada por um longo tempo. Pode ser especificado em horas ou dias.
- **A licença da estação expirará em** - selecione para destacar as estações com a licença vencida ou cuja licença vencerá em breve. Você pode especificar esse tempo em horas (ex: 15) ou dias (ex: 7d).

Os seguintes botões estão disponíveis:

- **Exceções...** - permite definir grupos excluídos a partir de regras selecionadas.
- **Usar para Admin Server** - aplica-se a condições de incompatibilidade com o AVG Admin Server (para ser usado no AVG Admin Report e ao gerar relatórios gráficos de *estações incompatíveis*).

Confirme sua escolha ao clicar no botão **OK** ou feche-a ao pressionar **Cancelar**.

#### 6.4.2. Estações com o AVG Firewall

O grupo **Estações com Firewall do AVG** contém uma lista de todas as estações de rede com firewall habilitado.

Clique duas vezes com o mouse ou pressione **Enter** para abrir a caixa de diálogo de configuração do firewall. Por medidas de segurança, apenas certas configurações podem ser alteradas.

#### 6.4.3. Novas estações

Contém somente estações que não foram atribuídas a nenhum grupo predefinido pelo usuário.

#### 6.4.4. Filtragem

É possível aplicar vários filtros de listagem ao modo de exibição atual. Por padrão, os filtros estão disponíveis a partir do painel de Filtro, **na parte inferior esquerda**.

Por padrão, o painel **Filtro** está localizado por padrão na parte inferior esquerda da tela. Se ele não estiver visível, você poderá ativá-lo clicando no item **Janela de filtro** no menu **Visualizar/Painéis**.



Nos filtros de texto, será possível usar o caractere curinga asterisco (\*). O caractere curinga substitui qualquer caractere ou string. Por exemplo, a string *Estaç\** aplicada no filtro **Nome da estação**, exibirá também *Estação01*, *Estação02*, etc.

As opções de filtragem de **Estações** são as seguintes:

**Observação:** para usar um filtro, marque a caixa de seleção ao lado do seu nome e clique duas vezes na linha para inserir o valor. *Os resultados serão exibidos imediatamente.*

- **Nome da estação**

Insira um nome personalizado para a estação para filtragem.

- **Descrição da estação**

Insira uma descrição personalizada para a estação para filtragem.

- **Domínio da estação**

Insira um nome personalizado de domínio para a estação para filtragem.

- **Endereço IP da estação**

Insira um endereço personalizado para a estação para filtragem.

- **Sistema operacional da estação**

Insira o nome (ou parte dele) do sistema operacional que você deseja filtrar. Por exemplo, para exibir somente as estações com o Windows XP instalado, insira a seguinte string:

\*XP\*

- **Estações infectadas**

Marque para filtrar apenas as estações infectadas.

- **As estações não são conectadas após a instalação remota**

Marque para exibir apenas as estações que não puderam conectar-se após a instalação remota.

- **É necessário reinicializar**

Marque para mostrar apenas as estações que precisam reiniciar.

Para desativar um filtro, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome ou clique com o botão direito do mouse nas janelas do filtro e, no menu de contexto, selecione **Desativar todos os filtros**.

**Observação:** todos os filtros fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas!





## 6.5. Servidores

O item **Servidores** contém uma visão geral de todos os servidores e estações implantados com um componente do servidor de aplicativo do AVG instalado.

### 6.5.1. Servidores AVG Admin

Este item exibe uma lista de servidores AVG Admin instalados. Se você clicar duas vezes em qualquer servidor, abrirá uma caixa de diálogo de configuração para os servidores determinados, onde será possível alterar a configuração dos mesmos.

Mais informações sobre outras opções e configurações podem ser encontradas no capítulo [Configuração do AVG Admin Server](#).

### 6.5.2. Servidores de aplicativos

Este item exibe uma lista de estações com um servidor de aplicativos do AVG instalado.

Na seção de visualização atual, você pode localizar informações relacionadas a estações específicas. Usando as guias, as informações são divididas em várias categorias.

- **Guia Servidores**

Contém informações gerais sobre cada estação (nome, domínio, grupo, último contato, etc.).

- **Guia Detalhes**

Exibe informações adicionais sobre as estações, incluindo endereço IP, endereço MAC, sistema operacional, reinício da solicitação etc.

- **Guia Versões**

Exibe informações sobre versões do AVG, banco de vírus e banco de anti-spyware em cada estação.

- **Guia Estados dos componentes**

Contém uma visão geral dos estados do componente em cada estação.

Mais informações sobre outras opções gerais e configurações podem ser encontradas no capítulo [Configuração/AVG Admin Console](#).

---

Se você clicar duas vezes no item **Servidores de aplicativos** na árvore esquerda, poderá selecionar uma das seguintes opções para ser aplicada nos servidores de aplicativos instalados:

- **Configurações compartilhadas para servidores de aplicativos...** - abrirá as configurações avançadas compartilhadas para servidores de aplicativos.
- **Controle de acesso para servidores de aplicativos...**

Se você estiver usando o recurso Controle de acesso total (menu principal superior **Data Center** do AVG Admin Console, item do menu **Configurações do Data Center**) e tiver criado pelo menos uma conta de usuário, poderá usar este recurso para definir os direitos de acesso ao grupo selecionado de



estações (servidores de aplicativos neste caso).

Clique duas vezes em um dos nomes de conta para abrir o menu suspenso (ou clique com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto com o mesmo conteúdo). Nesse local, você poderá escolher o tipo de permissão:

- **Acesso total** - a conta de usuário escolhida terá total acesso ao grupo.
- **Somente leitura** - a conta de usuário escolhida poderá apenas visualizar o grupo.
- **Nenhum acesso** - a conta de usuário escolhida não terá acesso ao grupo.
- **Sincronizar configurações** - solicitará a todas as estações do grupo que façam a sincronização imediata de configurações.
- **Solicitar a execução da atualização do programa** - solicitará a todas as estações do grupo que iniciem o processo de atualização do programa.
- **Solicitar a execução da atualização do banco de dados de vírus** - solicitará a todas as estações do grupo que iniciem o processo de atualização do banco de dados de vírus.
- **Solicitar o retorno da atualização anterior do banco de dados do antivírus** - solicitará todas as estações do grupo o uso da versão anterior do banco de dados do antivírus e que a mais recente seja ignorada.
- **Excluir arquivos de atualização temporários** - envia a solicitação para todas as estações para remover todos os arquivos de atualização temporários.
- **Solicitar resultados de verificação** - solicitará a todas as estações do grupo os resultados de verificação.

---


Se você clicar com o botão direito em uma estação na exibição Servidores de aplicativos, pode escolher entre as seguintes opções:

- **Visão geral da estação** - iniciará uma caixa de diálogo de visão geral da estação contendo informações detalhadas e bem organizadas relacionadas a essa estação. A caixa de diálogo oferece os seguintes botões operacionais:
  - **Configurações** - abre as configurações da estação.
  - **Configurações de Firewall** - exibe as configurações do Firewall da estação atual. Disponível apenas se o componente de Firewall estiver instalado.
  - **Exportar** - permite exportar as informações para um arquivo .csv.
  - **Fechar** - fecha a caixa de diálogo.
- **Configurações da estação:**
  - **Configurações** - abre as configurações da estação.
  - **Configurações de Firewall** - exibe as configurações do Firewall da estação atual. Disponível




apenas se o componente de Firewall estiver instalado.

- **Sincronizar configurações** - solicitará a sincronização imediata das configurações da estação com o AVG Data Center.
- **Atualizar o estado dos componentes** - atualizará o estado de todos os componentes.
- **Copiar configurações em...** - desencadeia um novo diálogo:




Use essa caixa de diálogo para copiar configurações de servidor de aplicativos entre grupos, estações e/ou servidores de aplicativos. É possível selecionar os objetos para os quais deseja copiar a configuração escolhendo um grupo no menu suspenso e/ou selecionando o grupo ou estação separada marcando a caixa de seleção ao lado de seu nome. Ao concluir, clique em **OK** para confirmar sua escolha.

- **Importar configurações...** - permite que você carregue as configurações de um arquivo de configuração de sua escolha e as aplique a um servidor de aplicativos selecionado. Esse arquivo (no formato **.pck**) pode ou não incluir configurações de Firewall (dependendo da estação ou do grupo de estações usados anteriormente para sua criação). Para obter mais informações sobre a criação de arquivos de configuração, veja a descrição do item **Exportar configurações...** abaixo.
- **Exportar configurações...** - permite que você salve configurações (incluindo configurações de Firewall, se o Firewall estiver presente em, pelo menos, uma das estações) do grupo de servidores de aplicativos selecionado em um único arquivo de configuração (no formato **.pck**). Você será solicitado a especificar o local onde o arquivo deve ser armazenado. As configurações do arquivo de configuração podem ser aplicadas em qualquer estação, servidor de aplicativos ou grupo de estações (como mencionado acima, no item **Importar configurações...**).
- **Descrição da estação**



Basta inserir uma descrição breve da estação selecionada na caixa de texto da caixa de diálogo e pressionar OK.


- **Solicitar descrição à estação** - solicitará à estação selecionada sua descrição. Se disponível, a descrição será exibida na coluna **Descrição**.
- **Encerramento ou reinicialização da estação**



Esta caixa de diálogo permite encerrar ou reiniciar a estação selecionada. Escolha a ação no primeiro menu suspenso, depois o atraso no segundo.


- **Tarefas relacionadas à verificação:**

- **Solicitar resultados de verificação** - solicitará à estação selecionada os resultados de verificação.
- **Mostrar os resultados de infecção da verificação** - mostrará apenas os resultados do teste com infecções da estação selecionada.
- **Exibir Quarentena de Vírus** - exibirá o conteúdo da Quarentena de Vírus da estação selecionada.



Use o botão **Atualizar** para obter as descobertas mais recentes da Quarentena de Vírus. Para trabalhar com ameaças individuais, use um dos seguintes botões:

- **Restaurar** - selecione uma ou mais ameaças que você deseja restaurar na estação e clique neste botão.
- **Excluir** - use este botão para excluir as ameaças selecionadas.
- **Gerenciar verificações** - para visualizar e gerenciar verificações usando essa função, a estação em questão deve estar sendo executada e conectada ao Data Center. Você tem as seguintes opções de controle:




- **Atualizar** - obtém as informações mais recentes sobre verificações da estação.
- **Iniciar** - inicia as verificações selecionadas na estação remota.



- **Continuar** - retoma as verificações selecionadas na estação remota.
- **Pausar** - interrompe temporariamente as verificações selecionadas na estação remota.
- **Parar** - para as verificações selecionadas na estação remota.

Para fechar a janela, use o botão **Fechar**.

- **Executar verificação nas estações selecionadas**




Uma nova caixa de diálogo será exibida. Escolha no menu suspenso de você deseja Verificar todo o computador, iniciar uma Verificação agendada ou Verificação Anti-Rootkit e depois pressione OK para enviar sua solicitação à estação selecionada.

- **Tarefas relacionadas à atualização:**


- **Solicitar a execução da atualização do programa** - solicitará à estação selecionada que inicie o processo de atualização do programa.
- **Solicitar a execução da atualização do banco de dados do vírus** - solicitará à estação selecionada que inicie o processo de atualização do banco de dados do vírus.
- **Solicitar o retorno da atualização anterior do banco de dados do antivírus** - solicitará à estação selecionada o uso da versão anterior do banco de dados do antivírus e que a mais recente seja ignorada.
- **Excluir arquivos de atualização temporários** - envia a solicitação para estações selecionadas para remover todos os arquivos de atualização temporários.

- **Estatísticas da estação:**


- **Mostrar log do firewall** - mostrará o log de comunicação do firewall a partir da estação selecionada.
- **Exibir eventos da estação selecionada** - exibirá eventos relacionados à estação selecionada.
- **Mostrar Log de histórico de eventos** - exibirá o Log de histórico de eventos da estação escolhida.
- **Coletar dados de diagnóstico** - solicita à estação selecionada os dados de diagnóstico que você pode enviar diretamente para o suporte técnico do AVG ou salvar localmente para processamento posterior:



Clique no botão **Avançar** para iniciar o download dos dados de diagnóstico. Pode demorar um pouco para baixar todos os dados necessários, aguarde um momento. Assim que terminar a seguinte caixa de diálogo será exibida:



Use o botão **Salvar** para armazenar os dados no seu disco rígido para utilização futura (isto é, enviar por email). Clique em **Enviar** para enviar o conteúdo diretamente:






Digite seu endereço de email e descreva brevemente seu problema com a estação no campo seguinte. Se precisar incluir alguns arquivos adicionais (por exemplo, uma imagem ou alguns logs previamente solicitados pelo suporte técnico do AVG), use o botão **Anexar** para selecioná-los agora. Para remover um anexo indesejado, selecione-o e use o botão **Remover**.

Se você usar o servidor proxy na sua rede, preencha também os detalhes do servidor proxy abrindo a caixa de diálogo **Configurações de proxy**.

Para concluir o processo clique no botão **Enviar**.

- o **Gerar novo relatório** - inicia a caixa de diálogo de geração [Relatórios gráficos](#).
- **Excluir estação** - excluirá a estação do AVG Data Center.
- **Exibir estatísticas de plugin de servidores** - exibe estatísticas do componente de servidor selecionado. Use o botão **Recarregar** para exibir os resultados mais atuais, o botão **Redefinir estatísticas** para excluir os valores atuais, e o botão **Mostrar detalhes** para exibir os logs.
- **Verificar a disponibilidade das estações**



Esta caixa de diálogo permite descobrir quais estações estão disponíveis (on-line) ou não (off-line). Você verá o estado de cada estação na coluna à direita do nome. Para verificar a disponibilidade novamente, pressione o botão **Verificar novamente** ou clique duas vezes no nome da estação.

Mais informações sobre opções e configurações de servidores de aplicações individuais podem ser encontradas no capítulo [Configuração/Configurações compartilhadas para servidores de aplicação](#).

### 6.5.3. Filtragem

É possível aplicar vários filtros de listagem ao modo de exibição atual. Por padrão, os filtros estão disponíveis a partir do painel de Filtro, **na parte inferior esquerda**.

Por padrão, o painel **Filtro** está localizado por padrão na parte inferior esquerda da tela. Se ele não estiver visível, você poderá ativá-lo clicando no item **Janela de filtro** no menu **Visualizar/Painéis**.

Nos filtros de texto, será possível usar o caractere curinga asterisco (\*). O caractere curinga substitui qualquer caractere ou string. Por exemplo, a string *Estaç\** aplicada no filtro **Nome da estação**, exibirá também





*Estação01, Estação02, etc.*

As opções de filtragem de **Servidores** são as seguintes:

**Observação:** para usar um filtro, marque a caixa de seleção ao lado do nome e clique duas vezes na linha para inserir o valor. *Os resultados serão exibidos imediatamente.*

- **Nome da estação**

Insira um nome personalizado para a estação para filtragem.

- **Descrição da estação**

Insira uma descrição personalizada para a estação para filtragem.

- **Domínio da estação**

Insira um nome personalizado de domínio para a estação para filtragem.

- **Endereço IP da estação**

Insira um endereço personalizado para a estação para filtragem.

- **Sistema operacional da estação**

Insira o nome (ou parte dele) de um sistema operacional personalizado que deseja filtrar. Por exemplo, para exibir apenas as estações com o Windows Server 2003 instalado, insira a seguinte string:

\*Servidor 2003\*

- **Estações infectadas**

Marque para filtrar apenas as estações infectadas.

- **As estações não são conectadas após a instalação remota**

Marque para exibir apenas as estações que não puderam conectar-se após a instalação remota.

- **É necessário reinicializar**

Marque para mostrar apenas as estações que precisam reiniciar.

Para desativar um filtro, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome ou clique com o botão direito do mouse nas janelas do filtro e, no menu de contexto, selecione **Desativar todos os filtros**.

**Observação:** *todos os filtros fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas!*

## **6.6. Resultados da verificação**

Este item oferece uma visão geral de todos os resultados da verificação (incluindo resultados da Proteção Residente ou da Proteção Online) em estações junto com informações detalhadas sobre verificações específicas. Os resultados da verificação são recuperados regularmente por padrão na estação, mas se você precisar, pode solicitá-los manualmente:



- **no caso de estações individuais** - clicando com o botão direito do mouse no nome de uma estação no modo de exibição Estações/grupo e selecionando o item **Tarefas relacionadas à Verificação/Solicitar pelos resultados da verificação**.
- **para todas as estações de um grupo** - clique com o botão direito do mouse no nome de um grupo e selecione o item **Solicitar resultados de verificação**.
- **para todas as estações** - clique com o botão direito do mouse no item **Estações**, na árvore principal, e selecione **Solicitar resultados de verificação**.

O menu de contexto com o botão direito contém as seguintes opções:

- **Excluir resultados de verificação** - excluirá os resultados de verificação escolhidos.
- **Confirmar resultados de verificação** - marcará os resultados de verificação selecionados como confirmado. A coluna *Hora de confirmação* conterá data e hora da confirmação. Além disso, você não encontrará o número de infecções do resultado de verificação aceito dentro de outros relatórios.
- **Resultados de verificação de atualização** - sincronizará todos os resultados de verificação selecionados novamente.
- **Detalhes dos resultados da verificação**

Use essa opção para visualizar resultados específicos da verificação:

The screenshot shows the 'Resultados da verificação' window. It contains the following information:

Nome do Teste	Verificação de extensão Shell	Total de objetos verificados	48
Nome da estação	RN06262		
Descrição	Testing station		
Nome de usuário	konstantin.sindelar	Detecções de alta gravidade encontradas/recuperadas	1/0
Endereço IP	169.254.146.51	Detecções de gravidade média encontradas/recuperadas	0/0
Endereço MAC	00:50:56:C0:00:01	Rootkits encontrados/recuperados	0/0
Verificação iniciada	2015-09-23 14:59:45	Informações encontradas	0
Verificação terminada	2015-09-23 14:59:48		
Tempo da verificação	3 segundo(s)		

Informações do log de verificação: A verificação foi concluída com êxito

Objeto verificado	Infecção	Estado	Severidade
✘ E:\downloads\eicar.com	Vírus identificado EICAR_...	Não resolvido	Alto

Buttons at the bottom: ? Confirmar Fechar Remover ameaças selecionadas Remover todas as ameaças Anterior Avançar



Dependendo dos vírus encontrados, mais guias serão exibidas. Cada guia contém uma lista de descobertas (isto é, infecções, spyware etc.). Em cada guia, as seguintes opções estão disponíveis:

- **Confirmar** - este botão marcará o resultado do teste como confirmado e você não encontrará o número de infecções do teste aceito nos demais relatórios.
- **Fechar** - fecha a janela.
- **Remover ameaças selecionadas** - remove somente as ameaças selecionadas.
- **Remover todas as ameaças** - remove todas as ameaças da lista.
- **Anterior** - mostra o resultado de verificação anterior no modo de exibição Resultados da verificação, se disponível.
- **Próximo** - mostra o próximo resultado de verificação no modo de exibição Resultados da verificação, se disponível.
- **Exportar resultados da verificação para um arquivo** - clique neste hiperlink para salvar os resultados listados da verificação em um arquivo de texto (.csv).
- **Imprimir resultados da verificação** - clique no link para abrir uma caixa de diálogo padrão e imprimir os resultados.

Se você clicar com o botão direito do mouse em uma descoberta da lista, poderá escolher entre as seguintes ações (a disponibilidade das ações depende do tipo de arquivo/infecção):

- **Recuperar** – solicitará que a estação cure as descobertas selecionadas.
- **Limpar** - solicitará que a estação limpe as descobertas selecionadas.
- **Mover para Quarentena** – solicitará que a estação remova as descobertas selecionadas para a Quarentena de vírus do AVG na estação.
- **Adicionar como exceção** - solicitará à estação para criar uma exceção para as descobertas selecionadas. O AVG ignorará o arquivo e não o relatará mais.

Se a estação estiver ativa, as operações solicitadas serão realizadas logo após a solicitação. Se a estação não estiver ativa no momento (ou seja, não estiver conectada ao AVG Data Center), todas as operações pendentes serão processadas da próxima vez que ela for conectada.

Quando você solicitar uma ação, se a estação do AVG estiver ativa, ela tentará localizar o resultado de teste solicitado e processará todas as infecções selecionadas.

Um dos estados do resultado da ação, listado abaixo, será exibido na coluna Estado. Os estados possíveis são os seguintes:

- **Não resolvido** - o arquivo está infectado.
- **Recuperado** - o arquivo foi limpo.
- **Movido para Quarentena de vírus** – o arquivo foi movido da Quarentena de vírus na estação.



- **Restaurado** - o arquivo foi restaurado da Quarentena de vírus.
- **Adicionado às exceções** - a infecção foi adicionada à lista de exceções (não será considerada mais uma ameaça).
- **É necessário reiniciar para finalizar a ação** - a estação deve ser reiniciada para finalizar a ação.
- **Detecção falsa** - o arquivo foi detectado por engano; ele não estava realmente infectado.

### 6.6.1. Filtragem

É possível aplicar vários filtros de listagem ao modo de exibição atual. Por padrão, os filtros estão disponíveis a partir do painel de Filtro, **na parte inferior esquerda**.

Por padrão, o painel **Filtro** está localizado por padrão na parte inferior esquerda da tela. Se ele não estiver visível, você poderá ativá-lo clicando no item **Janela de filtro** no menu **Visualizar/Painéis**.

Nos filtros de texto, será possível usar o caractere curinga asterisco (\*). O caractere curinga substitui qualquer caractere ou string. Por exemplo, a string *Estaç\** aplicada no filtro **Nome da estação** exibirá também *Estação01*, *Estação02*, etc.

As opções de filtragem de **Resultados de verificação** são as seguintes:

**Observação:** para usar um filtro, marque a caixa de seleção ao lado do seu nome e clique duas vezes na linha para inserir o valor. *Os resultados serão exibidos imediatamente.*

- **Nome da estação**  
Insira um nome personalizado para a estação para filtragem.
- **Descrição da estação**  
Insira uma descrição personalizada para a estação para filtragem.
- **Nome da verificação**  
Insira um nome de verificação personalizado para filtragem.
- **Nome de usuário**  
Insira um nome de usuário personalizado para filtragem.
- **Gravidade**  
Escolha um nível de gravidade preferido no menu suspenso.
- **Incluindo rootkits**  
Escolha se os resultados da verificação com rootkits devem ser filtrados.
- **Não confirmado**  
Este filtro mostrará somente resultados não confirmados da verificação.



Para desativar um filtro, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome ou clique com o botão direito do mouse nas janelas do filtro e, no menu de contexto, selecione **Desativar todos os filtros**.

**Observação:** todos os filtros fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas!

## 6.7. Notificações

O item **Notificações** permite que você faça uma seleção entre as ações de notificação predefinidas. Essas notificações uma vez definidas podem informar o administrador, através de email, sobre os diferentes eventos no Console do AVG Admin.

**Observação:** o despacho adequado de notificações de email exige uma definição correta do servidor SMTP na guia [Configuração/Configurações do AVG Admin Server/EMail](#).

Para ativar uma notificação é preciso clicar com o botão direito do mouse na linha dela e, no menu de contexto, selecionar **Ativar**.

Para abrir a caixa de diálogo Configurações de notificações, que permite maior personalização (veja os capítulos a seguir), clique duas vezes em uma linha (ou seja, em uma notificação específica).

### 6.7.1. Guia Condição

Nesta guia você pode personalizar as condições de envio da notificação.

Configurações de notificações

Condição Mensagem

Detecção: Versão desatualizada do AVG

Descrição: Estação com versão desatualizada do AVG.

Parâmetros da condição:

Parâmetros	Valor
------------	-------

Enviar uma mensagem de notificação quando a condição for atendida

Verificar a condição em intervalos de 1 dias

Agrupar várias detecções em uma única mensagem

A mensagem não será enviada antes 5 detecções mas no máximo 1 semanas após a primeira descoberta.

OK Cancelar



Marque a caixa de seleção **Enviar uma mensagem de notificação quando a condição for atendida** para receber um email assim que os parâmetros ou a condição acima mencionada forem atendidos.

Você também pode selecionar um período para verificação da condição.

Marque a caixa de seleção **Agrupar resultados em uma única mensagem** para personalizar o número de ocorrências do evento que deve haver antes do envio da mensagem de notificação.

Determinadas notificações também possuem alguns **Parâmetros da condição** disponíveis, o que pode ser alterado clicando-se duas vezes na linha apropriada e inserindo-se o valor solicitado.

## 6.7.2. Guia Mensagem

Nesta guia você pode personalizar a mensagem de notificação propriamente dita.

The screenshot shows the 'Configurações de notificações' dialog box with the 'Mensagem' tab selected. The 'Condição' tab is also visible. The main text reads: 'O Servidor AVG Admin não está configurado para envio de emails.' Below this is a 'Configurações' button. The 'Para:' field is empty. The 'Assunto:' field contains 'Versão desatualizada do AVG' with an 'Inserir macro' button. The 'Cabeçalho da notificação' field contains 'Versão desatualizada do AVG nas estações:' with an 'Inserir macro' button. The 'Corpo da notificação (para cada detecção)' field contains '%AVG\_StationName%' with an 'Inserir macro' button. The 'Rodapé da notificação' field contains '=====  
Notificação enviada pelo Servidor AVG Admin.' with an 'Inserir macro' button. At the bottom, there is a help icon, 'OK', and 'Cancelar' buttons.

Se o Servidor AVG Admin não estiver configurado adequadamente para enviar mensagens de email, você deve corrigir as configurações clicando no botão **Configurações do Servidor AVG Admin**. É possível encontrar mais informações no capítulo [Configuração/Configurações do Servidor AVG Admin/Guia Email](#).


Os campos disponíveis são:

- **Para** - insere um endereço de destinatário da mensagem (no formato "exemplo@algu dominio.com").
- **Assunto**



- **Cabeçalho da notificação**
- **Corpo da notificação**
- **Rodapé da notificação**

Nesses campos você pode inserir o texto personalizado a ser exibido dentro da mensagem ou usar uma macro para inserir uma variável. Para usar uma variável (macro), basta clicar no botão **Inserir macro** localizado ao lado de cada parte da mensagem.



A variável será convertida em um valor real assim que a mensagem for enviada do AVG Data Center. As possíveis variáveis (macros) são as seguintes:

- **%AVG\_StationName%** - nome da estação.
- **%AVG\_StationDomain%** - o nome de domínio no qual a estação existe (se aplicável).
- **%AVG\_GroupName%** - o nome do grupo em que a estação está localizada.
- **%AVG\_IPAddress%** - o endereço IP da estação.
- **%AVG\_MacAddress%** - o endereço MAC da estação.
- **%AVG\_LastCall%** - a última vez em que a estação entrou em contato com o AVG Data Center.
- **%AVG\_WinVersion%** - a versão do MS Windows.
- **%AVG\_AvgVersion%** - a versão do AVG na estação.
- **%Antivirus\_Version%** - a versão do banco de dados de antivírus.
- **%Antivirus\_ReleaseDate%** - a data de lançamento do banco de dados do antivírus.
- **%AVG\_StationDesc%** - a descrição da estação.



## 6.8. Relatórios gráficos

**Observação:** como os relatórios gráficos são gerados pelo **Servidor AVG Admin**, a geração de relatório só funcionará se instalada em um computador em que o **Servidor AVG Admin** tenha sido instalado também.

Os relatórios Gráficos permitem que os usuários gerem relatórios bem organizados de maneira rápida e fácil. Os relatórios podem mostrar vários resumos e estatísticas. É possível acessar relatórios gráficos a partir da árvore de navegação principal do AVG Admin Console.

Os relatórios sempre são gerados no idioma escolhido durante a instalação do Servidor AVG Admin.

Há duas maneiras de gerar relatórios:

- Navegando até **Relatórios gráficos/Programações de relatórios** e escolhendo definir uma nova programação de relatório.
- Selecionando estações ou servidores diretamente e clicando com o botão direito do mouse no menu de contexto e escolhendo o item **Gerar novo relatório**. O mesmo se aplica a grupos.

Em ambos os casos, o **Assistente de definição de programação de relatório** será iniciado e você poderá escolher as propriedades do relatório. Mais informações podem ser obtidas no capítulo [Programações de relatório](#) a seguir.

**Observação:** os relatórios gerados são salvos fisicamente em um local temporário do disco rígido, na pasta de dados do AVG (por exemplo, C:\Documents and Settings\All Users\Application data\avg2013\Admin Server Data\Reports). Cada relatório gerado consumirá um pouco da capacidade da unidade de disco rígido (de 0,1 a 0,5 MB aproximadamente, mas essa quantidade pode ser ainda maior caso existam várias estações). Portanto, em caso de problemas de espaço insuficiente em disco, recomendamos criar apenas uma quantidade moderada de relatórios ou excluir os relatórios antigos de acordo.

Durante a **Exportação/importação** (disponíveis por meio da **Exportação do Data Center/banco de dados**) dos dados do AVG Admin Console, somente as programações de relatórios e relatórios gerados serão processados. Os modelos de relatórios não serão exportados nem importados.

Após a importação de dados anteriormente exportados, o recurso de Relatórios gráficos apenas estará disponível quando você reiniciar o Servidor AVG Admin!

### 6.8.1. Modelos de relatórios

Existem alguns modelos predefinidos que podem ser rapidamente usados para geração de relatórios. Alguns modelos permitem definir parâmetros adicionais para relatórios mais precisos.

Para criar um relatório diretamente a partir desse menu, clique com o botão direito no relatório que você deseja gerar e selecione o item de menu **Gerar relatório a partir do modelo**. Se você preferir apenas exibir uma visualização do layout do relatório, selecione **Visualização do modelo**.

- **Todas as estações** - mostra todas as estações registradas no Console do AVG Admin.

Parâmetros disponíveis:

- **Contagem mínima de objetos infectados** – digite a contagem mínima de objetos infectados na estação. 0 = desabilita esse parâmetro.





- **Endereço IP começa com** – especifique uma parte inicial do endereço IP.
- **Tipo de gráfico** – escolha o tipo de gráfico solicitado (a seleção padrão é o gráfico de setores circulares).
- **Agrupados por** - os dados resultantes serão agrupados pela coluna selecionada.
- **Estações não compatíveis** - mostra as estações com um estado de não conformidade, de acordo com as condições disponíveis no menu **Exibir/Condições de não conformidade**.
- **Estações por versão do AVG** – mostra todas as estações classificadas por versão do AVG.

Parâmetros disponíveis:

- **Tipo de gráfico** – escolha o tipo de gráfico solicitado (a seleção padrão é o gráfico de setores circulares).
- **Estações que não estão se comunicando por mais de N dias**

Parâmetros disponíveis:

- **Número de dias** - escolha quantos dias as estações ficaram sem comunicação.
- **Tipo de gráfico** – escolha o tipo de gráfico solicitado (a seleção padrão é o gráfico de setores circulares).
- **Agrupados por** - os dados resultantes serão agrupados pela coluna selecionada.
- **Estações mais infectadas** - mostra as estações mais infectadas.

Parâmetros disponíveis:

- **Contagem de estações no relatório** – limita o número de estações no relatório. 0 = ilimitado.
- **Tipo de gráfico** – escolha o tipo de gráfico solicitado (a seleção padrão é o gráfico de setores circulares).
- **Severidade** – escolha a severidade mínima dos resultados da verificação a ser incluída no relatório.
- **Incluindo rootkits** - escolha se rootkits deverão ser incluídos ou não no relatório.
- **Agrupados por** - os dados resultantes serão agrupados pela coluna selecionada.
- **Intervalo de tempo de** - especifique o início do intervalo de tempo para seleção de dados (último dia, última semana, último mês, último ano, ilimitado).
- **Intervalo de tempo até** - especifique o final do intervalo de tempo para seleção de dados (último dia, última semana, último mês, último ano, ilimitado).
- **Incluir apenas ameaças** - escolha incluir ameaças confirmadas/não confirmadas ou todas as ameaças.



- **Mais ameaças** - este relatório mostra as principais ameaças de todas as estações.

Parâmetros disponíveis:

- **Contagem de vírus no relatório** – limita o número de vírus no relatório. 0 = ilimitado.
- **Intervalo de tempo** - especifica o intervalo de tempo para seleção de dados (último dia, última semana, último mês, último ano, ilimitado).
- **Tipo de gráfico** – escolha o tipo de gráfico solicitado (a seleção padrão é o gráfico de setores circulares).
- **Agrupados por** - os dados resultantes serão agrupados pela coluna selecionada.
- **Severidade** – escolha a severidade mínima dos resultados da verificação a ser incluída no relatório.
- **Incluindo rootkits** - escolha se rootkits deverão ser incluídos ou não no relatório.

- **Relatório de verificação de vírus** - este relatório mostra o status de vírus.

Parâmetros disponíveis:

- **Intervalo de tempo** - especifica o intervalo de tempo para seleção de dados (último dia, última semana, último mês, último ano, ilimitado).
- **Severidade** – escolha a severidade mínima dos resultados da verificação a ser incluída no relatório.
- **Incluindo rootkits** - escolha se rootkits deverão ser incluídos ou não no relatório.

- **Vírus em estações** - Este relatório mostra os vírus em estações.

Parâmetros disponíveis:

- **Intervalo de tempo** - especifica o intervalo de tempo para seleção de dados (último dia, última semana, último mês, último ano, ilimitado).
- **Severidade** – escolha a severidade mínima dos resultados da verificação a ser incluída no relatório.
- **Incluindo rootkits** - escolha se rootkits deverão ser incluídos ou não no relatório.
- **Agrupados por** - os dados resultantes serão agrupados pela coluna selecionada.

## 6.8.2. Programações de relatórios

Neste grupo, você pode criar, editar e visualizar programações de relatórios gráficos. Ações aplicáveis em relatórios individuais ou múltiplos estão disponíveis através do clique com o botão direito do mouse no menu de contexto:

- **Editar** - abre uma caixa de diálogo de edição para a programação selecionada.



- **Definir um novo agendamento** - iniciará o assistente para criar um novo agendamento de relatório.
- **A Programação de relatórios está ativa** - use esta função para ativar ou desativar relatórios selecionados.
- **Remover** - remove relatórios selecionados do AVG Data Center.

Por padrão, não há programações disponíveis. Para preparar um novo relatório programado, clique com o botão direito na área da guia Programação de relatórios e selecione o item **Definir nova programação** no menu.

Nome	Descrição	Tempo da próxi...	Ativo

Hora	Mensagem	Enviar para	Enviada de
2015-09-26 04:03:14	Solicitação de sincronização do Quarentena de vírus foi enviada	RN06262	AVG Admin Console
2015-09-26 04:03:14	A sincronização da área de Quarentena de Vírus foi bem-sucedida	AVG Admin C...	estação RN06262
2015-09-26 04:04:12	O pedido para coletar dados de diagnóstico foi processado.	AVG Admin C...	estação RN06262

**Obs.:** você também pode gerar relatórios a partir da exibição Estações/Servidores/Grupos simplesmente selecionando uma estação, ou várias estações, e escolhendo **Gerar novo relatório** ao clicar com o botão direito do mouse no menu de contexto.

Uma nova caixa de diálogo será mostrada:



Assistente de definição de programação de relatório

### Nome e descrição da programação

Digite o nome e a descrição da sua programação de relatório

**Nome da nova programação**

**Descrição da nova programação**

?? Voltar Avançar >> Cancelar Conduir

Preencha o Nome e a Descrição. Continue na caixa de diálogo seguinte pressionando o botão **Avançar**.

Assistente de definição de programação de relatório

### Modelo de relatório

Selecione o modelo de relatório


**Modelos de relatório disponíveis**

Todas as estações


Este relatório exibe as estações registradas no AVG Data Center.

? Voltar Avançar >> Cancelar Conduir


No menu suspenso, selecione qual modelo você deseja usar para o relatório.



À esquerda, escolha quais grupos deverão ser incluídos e, à direita, escolha estações individuais para o relatório.




Se houver parâmetros adicionais disponíveis para o relatório selecionado, preencha os valores solicitados ou deixe os valores padrão. Para obter mais informações sobre modelos, consulte a seção anterior, [Modelos de relatório](#). Quando estiver pronto, pressione o botão **Avançar**.



Nessa caixa de diálogo, escolha quais colunas você deseja incluir no relatório. Clique no botão **Selecionar tudo** para incluir todas as colunas ou use o botão **Selecionar padrão** para manter a coluna padrão. Para alterar a ordem das colunas, primeiro selecione a coluna que deseja mover e escolha a ação apropriada:

- **Mover para o início** - move a coluna selecionada para a primeira posição.
- **Mover para cima** - move a coluna selecionada uma posição acima.
- **Mover para baixo** - move a coluna selecionada uma posição abaixo.
- **Mover para o final** - move a coluna selecionada para a última posição.





Nessa caixa de diálogo, escolha se você deseja gerar o relatório apenas uma vez no horário selecionado ou se deseja gerar o relatório periodicamente:

- **Gerar uma vez em uma hora específica** - selecione a hora e a data exatas da geração.
- **Gerar periodicamente** - escolha **Período** (diariamente, semanalmente, mensalmente) para a geração e a data e hora da **Primeira geração**.

Pressione **Avançar** para continuar na próxima parte:

Se quiser enviar o relatório ou uma notificação por email no momento que ele for gerado, habilite a caixa de seleção **Enviar email após geração de relatório**.

Para usar o recurso de email, é necessário primeiro definir as configurações de SMTP no Servidor AVG Admin (guia Email).

Clique nas **Configurações do Servidor AVG Admin** para definir as configurações de SMTP/Email agora.

**Obs.:** para saber mais sobre as configurações do Servidor AVG Admin para o envio de emails, consulte o tópico [Guia Email](#) no capítulo Configuração/Configurações do Servidor AVG Admin.

Se você já tiver configurado a guia Email na configuração do Servidor AVG Admin, visualizará os valores predefinidos nos campos apropriados. Caso contrário, verifique as configurações do Servidor AVG Admin ou preencha os valores personalizados.

Se desejar receber relatórios diretamente como um anexo, marque a caixa de seleção **Enviar relatório como anexo**.

Se não optar por receber o relatório como anexo, você só receberá um email de notificação e terá que analisar o relatório manualmente no Console do AVG Admin.

Quando estiver pronto, prossiga para a tela final pressionando o botão **Avançar**.



Na próxima tela, verifique se todas as configurações estão corretas e finalize o processo pressionando o botão **Concluir**.

### 6.8.3. Relatórios gerados

Esse grupo contém uma lista de todos os relatórios gerados no momento.

Para abrir o relatório, clique com o botão direito do mouse na linha selecionada e, no menu de contexto, selecione o item **Mostrar...**

Para excluir o relatório, clique com o botão direito do mouse na linha selecionada e, no menu de contexto, selecione o item **Remover**.

Após abrir um dos seus relatórios gerados, você também pode imprimi-lo ou salvá-lo como um arquivo zip contendo arquivos html e imagens correspondentes.

### 6.8.4. Filtragem

É possível aplicar vários filtros de listagem ao modo de exibição **Relatórios gerados**. Por padrão, os filtros estão disponíveis no **Painel de filtro**, na parte inferior esquerda da tela.

Por padrão, o painel **Filtro** está localizado por padrão na parte inferior esquerda da tela. Se ele não estiver visível, você poderá ativá-lo clicando no item **Janela de filtro** no menu **Visualizar/Painéis**.

Nos filtros de texto, será possível usar o caractere curinga asterisco (\*). O caractere curinga substitui qualquer caractere ou string. Por exemplo, a string *Estaç\** aplicada no filtro **Nome da estação**, exibirá também *Estação01*, *Estação02*, etc.

As opções de filtragem para os **Relatórios gerados** são:

**Observação:** para usar um filtro, marque a caixa de seleção ao lado do seu nome e clique duas vezes na linha para inserir o valor. *Os resultados serão exibidos imediatamente.*

- **Modelo de relatório**

No menu suspenso, selecione um nome de modelo de relatório que deseja filtrar.

- **Nome do agendamento**

Insira um nome de programação personalizado para filtragem.

- **Data**

Insira valores de data e hora personalizados para filtragem.

Para desativar um filtro, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome ou clique com o botão direito do mouse nas janelas do filtro e, no menu de contexto, selecione **Desativar todos os filtros**.

**Observação:** todos os filtros fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas!





## 6.9. Licenças

Este item oferece uma visão geral de todos os números de licença usados. Ela permite monitorar facilmente todos os números de licença existentes, além de adicionar ou atualizar o número de licenças para estações individuais ou várias estações.

### 6.9.1. Configurações compartilhadas

No modo de exibição, você verá a lista de todos os grupos (incluindo os personalizados).

As seguintes opções estarão disponíveis se você clicar com o botão direito do mouse no menu de contexto de cada grupo:

- **Obrigatório** - marcará o uso de determinado número de licença para o grupo selecionado, o que significa que todas as estações do grupo o usarão.
- **Altere número da licença** - abrirá uma nova caixa de diálogo permitindo inserir um número de licença diferente.

Depois de alterado, o número de licença será aplicado em todas as estações do grupo determinado.

**Observação:** o(s) novo(s) número(s) de licença será(ão) implantado(s) em estações individuais quando o processo de sincronização ocorrer. Mais informações sobre o processo de sincronização podem ser encontradas no capítulo [Processo de sincronização](#).

### 6.9.2. Estações

No modo de exibição, você verá a lista de todas as estações. As seguintes opções estarão disponíveis se você clicar com o botão direito do mouse no menu de contexto de cada estação:

- **Obrigatório** - marcará o uso de determinado número de licença como obrigatório para a estação selecionada.
- **Altere número da licença** - abrirá uma nova caixa de diálogo permitindo inserir um número de licença diferente.

Depois de alterado, o número de licença será aplicado em todas as estações do grupo determinado.

**Observação:** o(s) novo(s) número(s) de licença será(ão) implantado(s) em estações individuais quando o processo de sincronização ocorrer. Mais informações sobre o processo de sincronização podem ser encontradas no capítulo [Processo de sincronização](#).

## 6.10. Solicitações pendentes

Este item possibilita a visualização de todas as solicitações pendentes atualmente enviadas do Console do AVG Admin. Você também poderá excluí-las clicando com o botão direito do mouse e selecionando **Excluir solicitações selecionadas** no menu de contexto.



### 6.10.1. Filtragem

É possível aplicar vários filtros de listagem à exibição **Solicitações pendentes**. Por padrão, os filtros estão disponíveis no **Painel de filtro**, na parte inferior esquerda da tela.

Por padrão, o painel **Filtro** está localizado por padrão na parte inferior esquerda da tela. Se ele não estiver visível, você poderá ativá-lo clicando no item **Janela de filtro** no menu **Visualizar/Painéis**.

Nos filtros de texto, será possível usar o caractere curinga asterisco (\*). O caractere curinga substitui qualquer caractere ou string. Por exemplo, a string *Estaç\** aplicada no filtro **Nome da estação**, exibirá também *Estação01*, *Estação02*, etc.

As opções de filtragem para as **Solicitações pendentes** são:

**Observação:** para usar um filtro, marque a caixa de seleção ao lado do seu nome e clique duas vezes na linha para inserir o valor. *Os resultados serão exibidos imediatamente.*

- **Tipo de solicitação**

Clique duas vezes no campo para abrir o menu suspenso com uma lista de tipos de solicitações e escolher aquela que você deseja filtrar.

- **Nome da estação**

Clique duas vezes no campo para inserir um nome de estação personalizado para filtragem.

- **Data**

Insira valores de data e hora personalizados para filtragem.

Para desativar um filtro, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome ou clique com o botão direito do mouse nas janelas do filtro e, no menu de contexto, selecione **Desativar todos os filtros**.

**Observação:** *todos os filtros fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas!*

## 6.11. Instalador de rede


Esse é o Instalador de rede integrado, que permite adicionar/remover estações para instalar remotamente e observar o status da instalação.

**Observação:** *essa opção serve apenas para a instalação em rede. Se você preferir criar um script de instalação, deverá usar o [Assistente do instalador do AVG Network](#) independente.*

Para adicionar novas estações para instalação remota, basta clicar com o botão direito do mouse no nome do nó **Instalador de rede** e, a partir do menu de contexto, selecionar **Adicionar novas estações**. A caixa de diálogo **Verificação de rede** aparecerá. Consulte o capítulo [Verificação de rede](#) para obter mais informações.

Os outros itens no menu de contexto são os seguintes:

- **Mostrar progresso da verificação de rede**



Exibe uma visão geral do processo de verificação de rede. Use o botão **Abortar** para interromper o processo de verificação. O botão **Pausar** irá interromper o processo temporariamente (use o botão **Continuar** para retomar a verificação).


- **Exportar lista de todas as estações...** - permite exportar a lista de estações adicionadas para um arquivo .csv.
- **Instalar todas as estações...** - iniciará a instalação em todas as estações da lista.

### 6.11.1. Verificação da rede

Antes de começar a adicionar estações e instalações remotas, pode ser útil ler os seguintes capítulos:

- [Recomendações para componentes](#)
- [Requisitos de rede](#)

Antes de poder instalar uma estação remotamente, você deve adicioná-la usando um assistente simples. Para fazer isso, basta clicar com o botão direito do mouse no nome do nó do **Instalador de rede** e, a partir do menu de contexto, selecionar **Adicionar novas estações**. A caixa de diálogo **Verificação de rede** aparecerá:



No método de **Verificação da rede**, selecione na lista suspensa seu método de seleção de estações preferido. As opções são as seguintes:

- **Todas as estações do domínio** - essa opção verificará todas as estações disponíveis no domínio local.
- **Inserir um intervalo IP** - essa opção permite escolher um intervalo específico de endereços IP.
- **Importar estações do arquivo** - uma nova caixa de diálogo será aberta e você poderá escolher um arquivo em uma lista de estações a serem verificadas. O arquivo de texto de origem deve conter o nome de uma estação ou um endereço de IP por linha.
- **Selecionar uma única estação** - essa opção permite digitar um nome de computador (nome DNS) ou endereço IP.
- **Selecionar no Active Directory** - permite especificar estações específicas diretamente do Active Directory.

**Observação:** essa opção está disponível apenas se o computador utilizado fizer parte de um domínio.


A seção **Lista de contas** é destinada a facilitar o seu trabalho e a acelerar o processo de instalação. Se seus direitos de acesso não forem suficientes para a instalação do AVG na estação remota, será solicitado que você digite um nome de usuário que tenha privilégios de administrador (um nome de usuário que seja membro do grupo de um administrador). Se não houver uma conta de administrador comum para todas as estações (com o mesmo nome de login e a mesma senha), informações individuais serão solicitadas para cada estação de trabalho.

Esta seção permite criar uma lista de contas que será utilizada durante a instalação remota, evitando a inserção de múltiplas credenciais. Você poderá adicionar contas à lista clicando no botão **Adicionar** (ou excluí-las utilizando o botão **Remover**). Se você deseja manter sua lista de contas para uso posterior, marque a caixa **Salvar lista de contas**. Entretanto, isso não é recomendado por motivos de segurança.



Após selecionar todos os parâmetros necessários, clique no botão **Avançar** para prosseguir.

Se escolher adicionar todas as estações do domínio, a caixa de diálogo de verificação de rede aparecerá:




A caixa de diálogo exibe uma visão geral do processo de verificação de rede. Você não precisa esperar a verificação terminar. Simplesmente feche a caixa de diálogo usando o botão **Fechar** e continue trabalhando com o Console. Para abrir a caixa de diálogo novamente, basta clicar com o botão direito do mouse no nome do nó do **Instalador de rede** e, a partir do menu de contexto, selecionar **Mostrar o progresso da verificação de rede**.

É possível interromper o processo de verificação usando o botão **Abortar** na caixa de diálogo. O botão **Pausar** irá interromper o processo temporariamente (use o botão **Continuar** para retomar a verificação).

Ao terminar de adicionar estações, prossiga para o capítulo [Instalação de rede remota](#) para obter instruções sobre como instalar remotamente as estações necessárias.




Se você optar por adicionar estações de acordo com um intervalo IP, a seguinte caixa de diálogo será exibida:



É necessário especificar o intervalo de verificação digitando o endereço IP aqui. No campo **De**, digite um endereço IP e no campo **Para** digite um endereço de término. Clique no botão **Adicionar** para adicionar o intervalo de endereços da lista.

Para excluir um intervalo da lista da direita, simplesmente selecione os itens que deseja remover e clique no botão **Remover**.

Quando você terminar de selecionar intervalos IP, clique no botão **Avançar** para continuar. A janela **Verificação de rede** aparecerá:




A caixa de diálogo exibe uma visão geral do processo de verificação de rede. Você não precisa esperar a verificação terminar. Simplesmente feche a caixa de diálogo usando o botão **Fechar** e continue trabalhando com o Console. Para abrir a caixa de diálogo novamente, basta clicar com o botão direito do mouse no nome do nó do **Instalador de rede** e, a partir do menu de contexto, selecionar **Mostrar o progresso da verificação de rede**.

É possível interromper o processo de verificação usando o botão **Abortar** na caixa de diálogo. O botão **Pausar** irá interromper o processo temporariamente (use o botão **Continuar** para retomar a verificação).

Ao terminar de adicionar estações, prossiga para o capítulo [Instalação de rede remota](#) para obter instruções sobre como instalar remotamente as estações necessárias.

Se você optar por adicionar as estações selecionadas em um arquivo, verá uma caixa de diálogo solicitando o arquivo. Localize o arquivo e confirme sua escolha. O formato do arquivo de origem contém um nome de estação por linha no formato de texto simples.

Em seguida, a caixa de diálogo de verificação de rede será exibida:




A caixa de diálogo exibe uma visão geral do processo de verificação de rede. Você não precisa esperar a verificação terminar. Simplesmente feche a caixa de diálogo usando o botão **Fechar** e continue trabalhando com o Console. Para abrir a caixa de diálogo novamente, basta clicar com o botão direito do mouse no nome do nó do **Instalador de rede** e, a partir do menu de contexto, selecionar **Mostrar o progresso da verificação de rede**.

É possível interromper o processo de verificação usando o botão **Abortar** na caixa de diálogo. O botão **Pausar** irá interromper o processo temporariamente (use o botão **Continuar** para retomar a verificação).


Ao terminar de adicionar estações, prossiga para o capítulo [Instalação de rede remota](#) para obter instruções sobre como instalar remotamente as estações necessárias.

Se você optar por adicionar uma única estação, a seguinte caixa de diálogo será exibida:



Clique em **Nome do computador** ou **Endereço IP** e preencha o nome adequado ou o endereço IP. Confirme sua escolha, clicando no botão **OK**. A janela Verificação de rede abrirá:






A caixa de diálogo exibe uma visão geral do processo de verificação de rede. Você não precisa esperar a verificação terminar. Simplesmente feche a caixa de diálogo usando o botão **Fechar** e continue trabalhando com o Console. Para abrir a caixa de diálogo novamente, basta clicar com o botão direito do mouse no nome do nó do **Instalador de rede** e, a partir do menu de contexto, selecionar **Mostrar o progresso da verificação de rede**.

É possível interromper o processo de verificação usando o botão **Abortar** na caixa de diálogo. O botão **Pausar** irá interromper o processo temporariamente (use o botão **Continuar** para retomar a verificação).

Ao terminar de adicionar estações, prossiga para o capítulo [Instalação de rede remota](#) para obter instruções sobre como instalar remotamente as estações necessárias.

Se a sua rede for baseada no domínio, você poderá optar por adicionar as estações selecionadas no Active Directory. Uma nova caixa de diálogo será exibida (caixa de diálogo padrão do Windows para a seleção de computadores). É possível selecionar várias estações (separe os valores por um ponto-e-vírgula) digitando os nomes das estações manualmente ou usando os recursos avançados da caixa de diálogo para pesquisa.

Em seguida, a caixa de diálogo de verificação de rede será exibida:



A caixa de diálogo exibe uma visão geral do processo de verificação de rede. Você não precisa esperar a verificação terminar. Simplesmente feche a caixa de diálogo usando o botão **Fechar** e continue trabalhando com o Console. Para abrir a caixa de diálogo novamente, basta clicar com o botão direito do mouse no nome do nó do **Instalador de rede** e, a partir do menu de contexto, selecionar **Mostrar o progresso da verificação de rede**.


É possível interromper o processo de verificação usando o botão **Abortar** na caixa de diálogo. O botão **Pausar** irá interromper o processo temporariamente (use o botão **Continuar** para retomar a verificação).

Ao terminar de adicionar estações, prossiga para o capítulo [Instalação de rede remota](#) para obter instruções sobre como instalar remotamente as estações necessárias.

### 6.11.2. Instalação de rede remota

Assim que você adiciona estações para instalação remota, o AVG Admin Server inicia a averiguar seu estado - por exemplo, você pode examinar instantaneamente se a estação verificada está on-line, se já existe o AVG instalado e a sua versão. Há várias operações disponíveis para estações adicionadas (disponíveis clicando com o botão direito do mouse no menu de contexto):

- **Verificar novamente o estado das estações selecionadas** - verifica o status da estação e a versão do AVG novamente.
- **Excluir as estações selecionadas** - remove as estações selecionadas da lista.
- **Modificar lista de contas para a instalação remota** - mostra uma nova caixa de diálogo:



Esta caixa de diálogo é destinada a facilitar o seu trabalho e a acelerar o processo de instalação. Se seus direitos de acesso não forem suficientes para a instalação do AVG na estação remota, será solicitado que você digite um nome de usuário que tenha privilégios de administrador (um nome de usuário que seja membro do grupo de um administrador). Se não houver uma conta de administrador comum para todas as estações (com o mesmo nome de login e a mesma senha), informações individuais serão solicitadas para cada estação de trabalho.

Esta caixa de diálogo permite modificar uma lista de contas que serão utilizadas durante a instalação remota, evitando a inserção de múltiplas credenciais. Você poderá adicionar contas à lista clicando no botão **Adicionar** (ou excluí-las utilizando o botão **Remover**).

- **Exportar lista de estações selecionadas** - exporta as estações selecionadas para um arquivo .csv.
- **Instalar estações selecionadas** - exibe a caixa de diálogo **Instalação de rede remota**, que o ajudará no processo de instalação da rede.

**Aviso:** a instalação remota do AVG pode ser executada somente em estações com o sistema operacional suportado instalado. Consulte a lista completa de sistemas operacionais suportados no capítulo [Sistemas operacionais suportados](#). Além disso, é necessário ter um nome de usuário de logon com privilégios administrativos.

Pode ser necessário examinar também o capítulo [Requisitos de rede](#).

Você pode escolher a instalação de rede remota básica ou avançada:


- [Instalação de rede remota básica](#) - recomendável para iniciantes.
- [Instalação de rede remota avançada](#) - recomendável para usuários experientes.

Antes de começar o processo de instalação das estações remotas, pode ser útil ler os seguintes capítulos:

- [Recomendações para componentes](#)
- [Requisitos de rede](#)

**Obs.:** este capítulo descreve a configuração básica do **Instalador de rede**, disponível a partir do AVG Admin Console. Se preferir configurar mais detalhes, vá para o capítulo [Instalação de rede remota avançada](#).

Este assistente permite instalar o AVG remotamente em estações em poucas etapas básicas.



Se você já tiver usado o assistente e salvo uma configuração personalizada em um arquivo de configuração (disponível na etapa final), poderá carregar as configurações agora selecionando o botão **Carregar configurações**.

Para reverter as configurações originais predefinidas por padrão, pressione o botão **Configurações padrão**.

Durante o processo de instalação, você poderá salvar o progresso da configuração a qualquer momento pressionando a tecla F2 ou a combinação CTRL+S. Uma nova caixa de diálogo aparecerá, permitindo que você escolha o nome do arquivo de configuração.

Se desejar usar as configurações padrão em toda a instalação, você sempre pode usar o botão **Ignorar** para prosseguir para a etapa de instalação final (consulte abaixo para obter mais detalhes).


Para continuar, clique no botão **Avançar**.



Para uma instalação remota adequada, primeiro o assistente irá verificar se o AVG já existe na estação de destino, em seguida transferirá os arquivos de instalação do AVG e processará a instalação correspondente.

Antes de continuar, analise os requisitos de rede e exceções com relação à instalação remota do AVG.

Você pode encontrar mais informações detalhadas sobre as configurações das portas, no capítulo [Requisitos de rede](#).





Durante essa etapa, é necessário definir os seguintes parâmetros de instalação:

- **Informações de licença** – digite os dados de licença, como Nome, Empresa e Número da licença (valor obrigatório). Se você quiser usar o nome de usuário do Windows no campo Nome, não marque a caixa de seleção correspondente e deixe as configurações do sistema padrão a serem usadas.
- **Seleção do pacote de instalação do AVG** - você pode manter as configurações padrão (e permitir que o servidor de Admin faça download do pacote mais recente para você) ou escolher um caminho personalizado no menu suspenso. Nesse caso, especifique o caminho completo para o AVG pacote de instalação ou use este botão  para selecionar a pasta adequada.
- **Armazenamento dos pacotes de instalação no lado do servidor de Admin** - aqui você pode escolher se deseja:
  - *Excluir o pacote de instalação após a instalação ter sido realizada com êxito (a partir do servidor de Admin)*
  - *Excluir o pacote de instalação após um número específico de semanas.*

Instalação remota do AVG via rede

**Configurações de administração remota**  
Etapa 3/3

Insira a string de conexão com o **AVG Data Center**. Se não quiser integrar as estações com o **AVG Administração Remota**, desmarque a opção **Administração remota**.

**Administração Remota**

Endereço de Conexão com o AVG Data Center: AUTOTEST-VST32:4158

Nome do usuário:

Senha:

Adicionar nova estação ao grupo:

Ajuda    Salvar configurações...    Voltar    Concluir    Cancelar

As opções a seguir estão disponíveis nesta etapa.

**Obs.:** se você não estiver certo sobre essas configurações, recomendamos manter as configurações padrão.

- **Administração Remota** - digite a string de conexão do AVG Data Center no campo **String de conexão do AVG Data Center**. Se aplicável, insira também o Nome de usuário e a Senha. Se você não desejar gerenciar as estações pelo Console do AVG Admin, desmarque essa opção.
- **Adicionar nova estação ao grupo** - se você preferir adicionar automaticamente novas estações a um grupo personalizado, poderá selecionar o nome do grupo aqui.



- **Personalizar servidor de atualização** - se você já tiver um servidor de atualização que gostaria de usar para suas estações, marque essa caixa e preencha o endereço dele agora.


Depois de concluído, clique no botão **Finalizar** para iniciar a instalação remota. Você poderá observar o status da instalação na exibição do **Instalador de rede**.

Use a opção **Salvar configurações** para salvar a configuração usada.

**Obs.:** para listar estações instaladas recentemente que permanecem em um estado incorreto (devido a alguma falha na instalação remota), navegue até [Estações/Estações não compatíveis](#).

**Obs.:** este capítulo descreve a configuração avançada do **Instalador de rede**, disponível a partir do AVG Admin Console. Se preferir configurar menos detalhes, vá para o capítulo [Instalação de rede remota básica](#).

Este assistente permite instalar o AVG remotamente em estações em poucas etapas básicas.



Se você já tiver usado o assistente e salvo uma configuração personalizada em um arquivo de configuração (disponível na etapa final), poderá carregar as configurações agora selecionando o botão **Carregar configurações**.

Para reverter as configurações originais predefinidas por padrão, pressione o botão **Configurações padrão**.

Durante o processo de instalação, você poderá salvar o progresso da configuração a qualquer momento pressionando a tecla F2 ou a combinação CTRL+S. Uma nova caixa de diálogo aparecerá, permitindo que você escolha o nome do arquivo de configuração.

Se desejar usar as configurações padrão em toda a instalação, você sempre pode usar o botão **Ignorar** para prosseguir para a etapa de instalação final (consulte abaixo para obter mais detalhes).



Para continuar, clique no botão **Avançar**.



Para uma instalação remota adequada, primeiro o assistente irá verificar se o AVG já existe na estação de destino, em seguida transferirá os arquivos de instalação do AVG e processará a instalação correspondente.

Antes de continuar, analise os requisitos de rede e exceções com relação à instalação remota do AVG.

Você pode encontrar mais informações detalhadas sobre as configurações das portas, no capítulo [Requisitos de rede](#).





Instalação remota do AVG via rede (modo avançado)

### Configurações de Instalação

Etapa 2/5

Insira os parâmetros necessários para a instalação do **AVG** nas estações:

**Informações de Licença**

Número de licença:

**Seleção do pacote de instalação do AVG**

Procurar arquivo

C:\AVG\_install

**Armazenamento de pacotes de instalação no Admin Server**

Excluir pacote de instalação após instalação com êxito


Excluir pacote de instalação após  semanas

Depois de clicar no botão **Avançar**, o assistente verificará a relevância do número de licença e a assinatura do pacote de instalação. Esse processo pode demorar um pouco para ser concluído.

Ajuda   Alteração no número da licença...   Voltar   Avançar >>   Cancelar


Durante essa etapa, é necessário definir os seguintes parâmetros de instalação:

- **Informações de licença** – digite os dados de licença, como Nome, Empresa e Número da licença (valor obrigatório). Se você quiser usar o nome de usuário do Windows no campo Nome, não marque a caixa de seleção correspondente e deixe as configurações do sistema padrão a serem usadas.
- **Seleção do pacote de instalação do AVG** - você pode manter as configurações padrão (e permitir que o servidor de Admin faça download do pacote mais recente para você) ou escolher um caminho personalizado no menu suspenso. Nesse caso, especifique o caminho completo para o AVG pacote de instalação ou use este botão  para selecionar a pasta adequada.
- **Armazenamento dos pacotes de instalação no lado do servidor de Admin** - aqui você pode escolher se deseja:
  - *Excluir o pacote de instalação após a instalação ter sido realizada com êxito (a partir do servidor de Admin)*
  - *Excluir o pacote de instalação após um número específico de semanas.*



Nessa etapa, você poderá selecionar se deseja instalar o AVG com configurações padrão ou selecionar componentes personalizados.

- **Instalar o AVG com configurações padrão** - selecione essa opção se preferir a instalação dos componentes padrão.
- **Selecionar componentes de instalação** - selecione esta opção para ver uma estrutura de árvore oferecendo uma lista de componentes do AVG que podem ser instalados ou desinstalados. Na lista de componentes, selecione:
  - Componentes que devem ser instalados e marque-os desta forma
  - Componentes que devem ser desinstalados ou não instalados, e marque-os desta forma
  - As configurações padrão serão usadas para os componentes que ficarem em branco ()
- **Desinstalação remota do AVG** - permite a remoção do AVG.



Na seção **Parâmetros de configuração**, você pode escolher entre as seguintes opções:

- **Ativar o firewall do Windows após a instalação** - caso não pretenda instalar o componente de Firewall do AVG, você pode escolher ativar o firewall do Windows assim que a instalação terminar.
- **Sair da instalação se o AVG já estiver instalado** – a administração remota não continuará se o AVG já estiver presente na estação de destino.
- **Fechar todos os aplicativos em execução que impeçam a instalação** - a instalação remota forçará o fechamento de qualquer aplicativo que possa interferir no processo de instalação. Normalmente, pode ser um cliente de email ou navegador da Internet em execução.
- **Reinicializar o computador depois de concluir a instalação do AVG, se necessário**- em certos casos (instalação do componente firewall, por exemplo), pode ser necessária uma reinicialização do computador para concluir o processo de instalação.
- **Exibir uma mensagem de notificação referente ao sistema programado no computador remoto** - se a caixa de seleção anterior estiver marcada, você poderá definir também um atraso antes da reinicialização. O valor padrão é dez minutos.

**Selecionar o tipo de visibilidade do progresso da instalação** - no menu suspenso, selecione uma das opções a seguir:

- **Instalação oculta** - não serão exibidas informações para o usuário conectado no momento, durante o processo de instalação.
- **exibir apenas progresso de instalação** - a instalação não exigirá nenhuma atenção do usuário, mas o progresso estará totalmente visível na estação.
- **exibir assistente de instalação** - a instalação estará visível na estação e o usuário atualmente



logado precisará confirmar manualmente todas as etapas.

Na seção **Parâmetros de configuração**, você pode escolher entre as seguintes opções:

- **Onde instalar** - se você preferir um local de destino personalizado para instalação, poderá escolhê-lo digitando o caminho aqui. Recomendamos manter as configurações padrão.
- **Idioma da instalação** - escolha um idioma personalizado padrão para a instalação e a interface do usuário do AVG.
- **Selecionar pasta onde o arquivo LOG da instalação do AVG será armazenado** - se você preferir um local personalizado para os arquivos de log de instalação, selecione-o aqui (o caminho já deve existir na estação de destino).

Nesta etapa final, existem as seguintes opções disponíveis:

**Observação:** se você não estiver certo sobre essas configurações, recomendamos manter as configurações padrão.

- **Administração Remota** - digite a string de conexão do AVG Data Center no campo **String de conexão do AVG Data Center**. Se aplicável, insira também o Nome de usuário e a Senha. Se você não desejar gerenciar as estações pelo Console do AVG Admin, desmarque essa opção.
- **Adicionar nova estação ao grupo** - se você preferir adicionar automaticamente nova(s) estação(ões) a um grupo personalizado, poderá selecionar o nome do grupo aqui.
- **Personalizar servidor de atualização** - se você já tiver um servidor de atualização que gostaria de usar para suas estações, marque essa caixa e preencha o endereço dele agora.

Depois de concluído, clique no botão **Finalizar** para iniciar a instalação remota. Você poderá observar o



status da instalação na exibição do **Instalador de rede**.

Use a opção **Salvar configurações** para salvar a configuração usada.

**Observação:** para listar as estações instaladas recentemente que permanecem em um estado incorreto (devido a alguma falha na instalação remota), navegue até **Estações/Estações não compatíveis**.



## 7. Servidor AVG Admin

O **Servidor AVG Admin** é usado para proteger a comunicação entre as estações do AVG e o AVG Data Center no servidor. Através do Servidor AVG Admin, as estações do AVG se conectam ao AVG Data Center usando o protocolo TCP (ou o protocolo HTTP, mais precisamente), que faz parte de cada instalação do sistema operacional Windows. Portanto, as estações do AVG não precisam de nenhum outro componente de terceiros para se conectar com o sistema de administração remota.

O **Servidor AVG Admin** pode funcionar como um servidor proxy para baixar e distribuir atualizações nas estações da rede local (implantando a função UpdateProxy).

Ele funciona basicamente como um servidor da Web simples, oferecendo os arquivos de atualização às estações do AVG. Esses arquivos de atualização são baixados dos servidores centrais de atualizações do AVG apenas uma vez, o que reduz significativamente a carga do link de conexão com a Internet, especialmente em redes maiores.

O Servidor AVG Admin é iniciado automaticamente depois da implantação. Se não, você pode iniciá-lo automaticamente a partir do menu Iniciar do Windows **Todos os programas/Administração Remota do AVG** ao selecionar **Monitor do Servidor AVG Admin**, botão **Iniciar servidor**.

Mais informações sobre a configuração do Servidor AVG Admin estão disponíveis no capítulo [Configuração/Servidor AVG Admin](#).



## 8. AVG Admin Lite

O **AVG Admin Lite** é uma versão simplificada da Instalação Remota do AVG. Ele contém apenas o Assistente de implantação do AVG Admin Server e o Assistente de implantação do AVG Admin Server Lite. Não há consoles de gerenciamento disponíveis (como o Console do AVG Admin) nem opções avançadas.

- [Assistente de implantação do AVG Admin Server Lite](#) - permite apenas a implantação da função UpdateProxy.
- [Assistente do instalador do AVG Network Lite](#) - permite apenas a criação do script de instalação do AVG.

Para instalar e usar apenas os recursos do AVG Admin Lite, é necessário escolher a opção **Instalação do Lite** durante o processo de instalação do AVG AntiVirus Business Edition (para obter mais informações, consulte o capítulo [Tipo de instalação](#)).

### 8.1. Assistente de implantação do AVG Admin Lite




A primeira caixa de diálogo explica a finalidade do assistente. Clique no botão **Avançar** para passar para a próxima etapa.

**Observação:** é necessário concluir este assistente para continuar com a instalação remota da rede.



### 8.1.1. Visão geral da configuração



Esta seção contém uma visão geral da configuração que será implantada no seu servidor. Basicamente somente a função de Proxy de Atualização será implantada no seu servidor. A função de Proxy de Atualização atua como um servidor proxy para download e distribuição de atualizações em suas estações.


O assistente também criará a pasta de atualização na unidade C: (por padrão) ou unidade indicada na sua visão geral.

Você também pode marcar a caixa de seleção **Enviar despejos de servidor automaticamente para análise** a fim de enviar possíveis despejos de memória do AVG Admin Server diretamente para o nosso suporte técnico para serem analisados.





### 8.1.2. Conclusão



Se o procedimento tiver ocorrido sem falhas, você verá uma caixa de diálogo similar à acima. Clique em Concluir para fechar o assistente e continuar no Assistente do instalador do AVG Network Lite.

### 8.2. Assistente do instalador do AVG Network Lite





O **Assistente do instalador do AVG Network Lite** o orientará rapidamente pelo processo de criação de scripts do AVG. O script poderá então ser usado para instalar o AVG nas estações.

### 8.2.1. Configurações de instalação

Assistente de Instalação em Rede AVG LITE

## Configurações de Instalação

Etapa 1/3

Insira os parâmetros necessários para a instalação do **AVG** nas estações:

### Informações de Licença

Número de licença:

Depois de clicar no botão **Avançar**, o assistente verificará a relevância do número de licença e a assinatura do pacote de instalação. Esse processo pode demorar um pouco para ser concluído.


Ajuda   Alteração no número da licença...   << Voltar   Avançar >>   Cancelar

Preencha os valores solicitados. O campo **Número de licença** é obrigatório e deve ser preenchido. Como alternativa, marque as caixas de seleção **Nome** e/ou **Empresa** e preencha os valores apropriados.

Use o botão **Alteração do número de licença** para inserir um novo número de licença para as instalações do AVG.



## 8.2.2. Criação do script de instalação do AVG



Nessa caixa de diálogo você deverá escolher onde salvar o script de instalação. Se o local não contiver o pacote de instalação do AVG mais recente, o assistente tentará baixar o arquivo da Internet quando você clicar no botão **Avançar**. Nesse caso, certifique-se de que haja conexão da Internet disponível.

Você pode escolher uma destas opções:

- ***Mídia portátil de armazenamento de dados (unidade USB)***


Insira o dispositivo USB removível (unidade Flash, disco rígido portátil etc), caso ainda não o tenha feito e clique no botão **Atualizar** para ver o dispositivo na lista suspensa. Certifique-se de que a unidade não seja protegida contra gravação.

- ***Pasta***

A seleção desta opção permitirá que você escolha uma pasta, onde o script será armazenado. Se você escolher uma pasta de rede, certifique-se de que tenha os direitos de gravação corretos.



### 8.2.3. Conclusão



Se a criação do script tiver sido bem-sucedida, você verá uma caixa de diálogo similar a esta. Clique no botão **Concluir** para fechar o assistente.

#### Para usar o script salvo em uma pasta:

1. Copie todo o conteúdo da pasta escolhida anteriormente na sua estação.

**Observação:** se você tiver usado uma pasta de rede para armazenar o script, poderá navegar para essa pasta diretamente na rede.

2. Na estação, navegue para essa pasta e execute o arquivo AvgSetup.bat.
3. A janela da linha de comando será exibida e a instalação será iniciada.
4. Quando a instalação estiver concluída, a janela será fechada automaticamente.

#### Para usar o script de um dispositivo removível:

1. Insira o dispositivo removível na estação.
2. Se o recurso de execução automática estiver habilitado no sistema operacional da estação, a instalação será iniciada automaticamente.
3. Caso contrário, abra a letra do disco do dispositivo removível e execute o arquivo AvgSetup.bat manualmente.
4. A janela da linha de comando será exibida e a instalação será iniciada.



5. Quando a instalação estiver concluída, a janela será fechada automaticamente.




## 9. Configuração

Este capítulo contém uma descrição das opções de configuração de diferentes partes do AVG AntiVirus Business Edition.

### 9.1. Configurações compartilhadas para estações/grupos

Esta caixa de diálogo permite definir configurações compartilhadas das estações. As opções são exatamente as mesmas da estação, com poucas exceções descritas nos capítulos abaixo. Se você precisar de informações mais detalhadas sobre a configuração de outros itens, recomendamos a consulta do Guia do Usuário do AVG Internet Security, disponível para download em <http://www.avg.com/us-en/homepage>, ou da ajuda do contexto, disponível através do nítido botão de interrogação.



**Observação:** você poderá usar o botão **Padrão** para restaurar as configurações originais da caixa de diálogo atual.

#### 9.1.1. Controle geral e níveis de prioridade

Todos os valores de configurações aplicáveis para estações, usuários ou grupos podem ser definidos como um valor obrigatório ou como um valor opcional (configuração padrão). Um valor pode ser alterado de obrigatório para opcional a partir de seu menu de contexto (botão direito do mouse).

Os níveis individuais de prioridades são definidos da seguinte maneira (classificados da prioridade mais alta para a mais baixa):



- **Configurações compartilhadas para estações**

As configurações compartilhadas definidas como obrigatórias nas **Configurações compartilhadas para estações** (disponíveis no menu superior **Ferramentas**) sempre têm prioridade sobre as outras. Isso significa que os itens definidos como obrigatórios na lista de configurações mencionadas não podem ser alterados em nenhum nível inferior.

- **Configurações compartilhadas no grupo**

As configurações compartilhadas definidas como obrigatórias nos grupos de estação (item **Configurações compartilhadas no grupo** disponíveis no espaço de trabalho específico do grupo, se você clicar com o botão direito do mouse no menu de contexto na ramificação **Estações**) têm prioridade mais alta que configurações de estação específicas, mas mais baixas que as **Configurações compartilhadas para estações**.

- **Configurações individuais da estação**

Configurações particulares para estações são consideradas como menor prioridade, o que significa que todos os itens definidos como obrigatórios nos níveis superiores já mencionados não podem ser alterados nesses locais.

As configurações individuais das estações podem ser acessadas clicando o botão direito em uma estação e selecionado **Configurações da estação -> Configurações**.

Por padrão, os itens obrigatórios são exibidos em negrito e podem ser facilmente alterados. Para tanto, basta clicar com o botão direito do mouse no ícone de cadeado do item específico e selecionar no menu de contexto o valor do item **Obrigatório**.

O menu de contexto também contém as seguintes opções:

- **Todos obrigatórios** - define como obrigatórios todos os itens na caixa de diálogo atual.
- **Todos monitorados** - redefine como obrigatórios todos os itens na caixa de diálogo atual.

Ao marcar um item como obrigatório, o usuário na estação local não será capaz de personalizar essa configuração.


Os níveis individuais se distinguem pelos ícones ao lado de cada item. Geralmente, um item selecionado como obrigatório é marcado pelo ícone com cadeado preto "travado". O ícone com cadeado vermelho significa que a configuração já está definida como obrigatória nas Configurações compartilhadas para estações (nível mais alto) e o ícone com cadeado azul indica que a configuração está marcada como obrigatória nas Configurações compartilhadas no grupo.

**Observação:** os ícones de cadeado não estão disponíveis nas estações.



### 9.1.2. Administração Remota

As configurações da **Administração Remota** disponíveis no Console do AVG Admin contêm algumas configurações adicionais (em comparação com as configurações da estação).



As configurações incluem:

- **Sincronizar configuração a cada** - escolha o intervalo automático para a sincronização (a estação tentará sincronizar a cada período selecionado, isto é, tentará descobrir se há algo novo disponível e transferirá somente modificações).
- **Recuperar mensagens do servidor a cada** - escolha a frequência com que deseja que as requisições feitas no Console do AVG Admin sejam recuperadas do servidor.
- **Atraso no processamento de requisições pendentes específicas após a inicialização da estação** - escolha quanto tempo o AVG Admin Server deve aguardar para iniciar o processamento das requisições pendentes de uma estação que acabou de ficar disponível.
- **Sincronizar as configurações do Firewall** - se você não precisa da sincronização das configurações do firewall, recomendamos que ela seja desativada para reduzir o fluxo de dados e o tráfego de rede.


### 9.1.3. Ações permitidas

Ações permitidas são itens que podem ser habilitados ou desabilitados para uso em uma estação a partir do AVG Admin Console. A configuração pode ser definida nas **Configurações Compartilhadas para grupos/estações** ou configurações individuais de estação.





O recurso é acessível no item **Administração Remota** da árvore principal como **Ações permitidas**.



Ao desmarcar as caixas de seleção a seguir, você impedirá o uso do recurso por outros usuários da estação.

- **Alterar número de licença** - se desabilitado, não irá permitir que os usuários na estação alterem o número de licença.
- **Acesso à janela de configurações avançadas** - se desabilitado, não permitirá que os usuários na estação abram e editem as configurações avançadas.
- **Acesso à quarentena de vírus** - se desmarcada, não permitirá que os usuários da estação acessem a quarentena de vírus.
- **Restaurar itens a partir da quarentena de vírus** - se desabilitado, não permitirá que os usuários na estação restaurem arquivos da quarentena de vírus.
- **Excluir itens da quarentena de vírus** - se desabilitado, não permitirá que os usuários na estação excluam os arquivos da quarentena de vírus.
- **Enviar relatório de erro** - se desabilitado, não permitirá que os usuários na estação enviem relatórios de erro.
- **Criar novas exceções** - se desmarcado, não permitirá que os usuários criem uma nova exceção.



- **Acesso à interface do usuário do AVG** - se desabilitado, não permitirá que os usuários na estação acessem a interface do usuário do AVG.
- **Ativar uma atualização instantânea** - se desabilitado, impedirá que os usuários da estação ativem um processo de atualização instantânea.
- **Desativar temporariamente a proteção AVG** - se desmarcada, não permitirá que os usuários da estação desativem a proteção do AVG temporariamente.
- **Limpar histórico de eventos** - se desmarcada, não permitirá que os usuários da estação limpem o histórico de eventos.
- **Encerrar a bandeja do AVG** - se desmarcado, não permite que os usuários encerrem o ícone de bandeja do AVG em suas estações.
- **Reiniciar configuração do Firewall** - se for desmarcada, essa opção impede que os usuários redefinam a configuração do Firewall da AVG em sua estação, ou estações (redefinir a configuração do Firewall substitui todas as configurações personalizadas por conjunto de regras padrão).

Na seção **Permitir instalar/desinstalar componentes**, você pode proibir a instalação / desinstalação de componentes individuais (essa opção está acessível através da interface de usuário do AVG).

- **Firewall** - se for desmarcada, essa opção proíbe que os usuários removam o componente Firewall inteiramente.

Na seção **Ignorar senha**, você pode permitir que os usuários usem ações não permitidas após inserir a senha: clique em **Ativar senha para acesso a ações não permitidas...** e na nova caixa de diálogo, preencha a nova senha (duas vezes para verificação). A senha será solicitada todas as vezes que o usuário tentar acessar a ação não permitida.

De maneira similar, você poderá habilitar o usuário de uma estação para alteração das configurações obrigatórias. Para fazer isso, marque a caixa de seleção **Ativar senha para modificação de configurações obrigatórias...** e preencha uma nova senha (duas vezes para verificação). Dessa forma, o usuário poderá alterar temporariamente as configurações da caixa de diálogo aberta no momento, nas Configurações avançadas da estação, utilizando o botão **Desativar temporariamente o modo obrigatório**, que aparecerá apenas se este recurso estiver ativado.


**Observação:** as senhas não devem estar em branco. Além disso, após a sincronização, as configurações possivelmente modificadas pelo usuário da estação receberão seus valores de volta.

**Observação:** as alterações terão efeito quando as estações forem sincronizadas. Para obter mais informações sobre o processo de sincronização, consulte o capítulo [Processo de sincronização](#).



#### 9.1.4. Licença

As configurações da **Licença** encontram-se disponíveis somente no Console do AVG Admin.



Você pode definir as seguintes opções:


- **Nome do detentor** - insira o nome do detentor solicitado.
- **Empresa** - insira o nome da empresa solicitado.
- **Número da licença** - insira o número da licença solicitado.

Na seção **Mensagem de vencimento**, você pode escolher se a caixa de diálogo de vencimento deverá ser exibida, caso a licença tenha vencido:


- **Mostrar caixa de diálogo de vencimento** - selecione uma das opções. Se quiser usar uma mensagem personalizada para exibir, selecione a última opção e preencha o campo **Mensagem personalizada** conforme desejar.

#### 9.1.5. Cópia de configuração

Você pode copiar a configuração de Agendamentos predefinida das Configurações compartilhadas para estações/Grupos (ou das configurações de uma estação única) para um grupo, vários grupos ou configurações compartilhadas.



Na árvore esquerda, clique com o botão direito do mouse no sub-item selecionado sob o item **Agendamentos** e, no menu de contexto, escolha **Copiar para**. Uma nova caixa de diálogo será exibida:



No menu suspenso, selecione onde deseja que a configuração seja copiada. Você pode selecionar




Configurações compartilhadas em Grupos, Estações, Configurações compartilhadas para servidores de aplicativos.

Se você selecionar a opção **Estações**, o menu suspenso **no grupo** ficará disponível e você poderá escolher um grupo no qual as estações serão listadas. Em seguida, selecione estações individuais nas quais você deseja copiar a configuração.

### 9.1.6. Verificações agendadas

Durante uma definição de verificação agendada, você pode usar uma opção predefinida para **Verificar todo o computador** ou escolher **Verificar arquivos ou pastas específicos**.



A segunda opção permite selecionar seções personalizadas que você deseja verificar:

- **Unidades de disco rígido locais: <Loc>**

Todas as unidades (fixas) serão verificadas.

- **Pasta Meus documentos: <Doc>**

O local a seguir será verificado.

C:\Documents and Settings\

Onde *usuário atual* representa um usuário conectado durante o processo de verificação.



- **Documentos compartilhados: <DocAll>**

O local a seguir será verificado.

C:\Documents and settings\All users

- **Arquivos de programas: <Prg>**

O local de arquivos de programas (ex.: C:\Arquivos de programas\) serão verificados.

- **Pasta do Windows: <WinDir>**

A pasta do Windows (ex.: C:\Windows) será verificada.

- **Pasta de sistema: <SysDir>**

A pasta de sistema do Windows (ex.: c:\Windows\System32) será verificada.

- **Unidade de sistema: <SysDrv>**

A unidade de sistema (ex.: C:\) será verificada.

- **Pasta de arquivos temporários: <Temp>**

O local a seguir será verificado.

C:\Documents and Settings\<usuário>\Local Settings\Temp

Onde <usuário> representa um nome de perfil do usuário.

- **Arquivos temporários da Internet: <Web>**

O diretório de cache do MS Internet Explorer será verificado:

C:\Documents and Settings\<usuário>\Local Settings\Temporary Internet Files


Onde <usuário> representa um nome de perfil do usuário.

**Aviso:** Já que todas as verificações agendadas são executadas sob a conta de usuário SYSTEM, não é possível verificar atualmente alguns locais adequadamente (ou seja <Web>, <Temp> ou <Doc>) devido à política de segurança do Windows.


### 9.1.7. Movimentação de valores para grupos/servidores

Se precisa aplicar determinada configuração apenas para um número limitado de grupos da estação e não quiser ou puder defini-lo dentro das configurações compartilhadas para estações (que aplicaria a configuração para todos os outros grupos herdados), você pode usar a seguinte opção.

Abra **Configurações compartilhadas para estações** e escolha uma caixa de diálogo de configuração com os valores que você deseja mover:



Para mover um valor pré-definido para todas as configurações de outro grupo, clique com o botão direito do mouse sobre a opção escolhida e, no menu de contexto, selecione **Mover valor para grupos**. Você deverá ver um ícone de cadeado alterado ao lado do item de configuração escolhida:




Para transferir a configuração escolhida para as configurações de outros grupos clique no botão **OK** ou **Aplicar**.


**Observação:** Se você alterar o valor da configuração ou alterar seu status antes de clicar no botão **OK** ou **Aplicar**, as alterações serão perdidas e a configuração não será copiada.

De modo semelhante você pode processar as **Configurações compartilhadas para servidores de aplicação** e mover a configuração selecionada para todos os servidores. O item no menu de contexto é nomeado **Mover valor para servidores**.

Há também a possibilidade de mover o valor de um grupo de configurações para as configurações compartilhadas para estações:



Para mover uma configuração de um grupo para as **Configurações compartilhadas para estações**, você clicar com o botão direito do mouse na caixa de seleção escolhida e no menu de contexto selecionar **Mover valor para Configurações compartilhadas**. Você deverá ver um ícone de cadeado alterado ao lado do item de configuração escolhida:



Clicando no botão **OK** ou **Aplicar**, o valor será movido para **Configurações compartilhadas para estações** e configurado como obrigatório. Em qualquer outro grupo será configurado como monitorado. Isto pode ser usado para remover facilmente como obrigatório de todos os grupos ao mesmo tempo.

Da mesma maneira, é possível processar as configurações dos servidores individuais nos servidores de aplicativos e mover a configuração selecionada para as **Configurações compartilhadas para servidores de aplicativos**. O item no menu de contexto é nomeado **Mover valor para configurações compartilhadas**.

### 9.1.8. Anti-spam

Se você implantar a função Proxy de Atualização (durante o [Assistente para implantação do AVG Admin Server](#)), você pode escolher fazer o download das atualizações do anti-spam diretamente dos servidores Mailshell e usar o servidor do AVG Admin para distribuí-las entre as estações.


O download de atualizações do anti-spam pode ser desligado/ligado a partir da caixa de diálogo de configurações do AVG Admin Server, [guia UpdateProxy](#).

As atualizações do anti-spam podem ser alteradas manualmente a partir das configurações compartilhadas. Para fazer isso, vá até o Console do AVG Admin, no menu superior, item **Configurações Ferramentas/Configurações compartilhadas para estações**. Selecione então **Anti-spam/Configurações avançadas/Conexão de internet**.






Na caixa de diálogo **servidor de Proxy** insira seu endereço de AVG Admin Server incluindo o número da porta (valor padrão é 4158).




Se o AVG Admin Server usa o nome de usuário e senha, abra também a caixa de diálogo **Autenticação de proxy** e insira o usuário e senha corretamente.



**Observação:** Você pode analogicamente atualizar essas configurações manualmente para **Configurações compartilhadas para grupo** ou para estações individuais se necessário.



## 9.2. Configurações compartilhadas para servidores de aplicativos



Esta caixa de diálogo permite definir configurações compartilhadas para servidores de aplicação. A maioria das opções é exatamente a mesma da estação, com poucas exceções descritas nos capítulos abaixo. Se você precisar de informações mais detalhadas sobre a configuração de outros itens, recomendamos a consulta do Guia do Usuário do AVG Email Server Edition, disponível para download em <http://www.avg.com/us-en/homepage>, ou da ajuda do contexto, disponível através do nítido botão de interrogação.

**Observação:** você poderá usar o botão **Padrão** para restaurar as configurações originais da caixa de diálogo atual.

### 9.2.1. Visão geral

Visão geral básica dos componentes individuais de servidor:

- [\*\*Servidor Anti-Spam para MS Exchange\*\*](#)

Verifica todas as mensagens de email recebidas e marca os emails indesejáveis como SPAM. Usa diversos métodos de análise para processar cada mensagem de email, oferecendo o máximo de proteção possível contra mensagens de email indesejáveis.

- [\*\*Verificador de Email para MS Exchange \(Agente de Transporte de roteamento\)\*\*](#)

Verifica todas as mensagens de email internas, recebidas e enviadas através da função HUB do MS



Exchange.

Disponível para MS Exchange 2007/2010 e pode ser instalado somente para a função HUB.

- **[Verificador de Email para MS Exchange \(SMTP Agente de Transporte\)](#)**

Verifica todas as mensagens de email recebidas através da interface SMTP do MS Exchange.

Disponível para MS Exchange 2007/2010 e só pode ser instalado para as funções EDGE e HUB.

- **[Verificador de email para MS Exchange \(VSAPI\)](#)**

Verifica todas as mensagens de email armazenadas nas caixas de correio dos usuários. Se algum vírus for detectado, será movido para a Quarentena de vírus, ou removido completamente.

- **[Verificador de documentos para MS SharePoint](#)**

Verifica documentos durante o download de/para o servidor Sharepoint. Se algum vírus for detectado, será movido para a Quarentena de vírus, ou removido completamente.


### **9.2.2. Servidor Anti-Spam para MS Exchange**

As opções disponíveis do **Servidor anti-spam para MS Exchange** são exatamente as mesmas que aquelas na estação (embora as configurações padrão predefinidas sejam diferentes). Caso necessite de mais informações sobre opções individuais, consulte Guia de Usuário do AVG Internet Security ou Email Server disponível para download em <http://www.avg.com/us-en/homepage> ou na ajuda de contexto.



### 9.2.3. Verificador de Email para MS Exchange (roteamento TA)

Este item contém configurações do *Verificador de Email para MS Exchange* (transporte de agente de roteamento).



A seção **Configurações básicas** contém as seguintes opções:

- **Ativar componente** – desmarque para desativar todo o componente.
- **Idioma** – selecione o idioma de preferência do componente.
- **Certificar mensagens** – selecione esta opção para adicionar uma nota de certificação a todas as mensagens verificadas. Você pode personalizar a mensagem no campo seguinte.

A seção **Propriedades de verificação**:

- **Usar heurística** – selecione esta caixa para ativar o método de análise heurística durante a verificação.
- **Reportar ameaças de spyware e aplicativos potencialmente indesejáveis** - selecione esta opção para informar a presença de spyware e aplicativos potencialmente indesejáveis.
- **Informar conjunto avançado de aplicativos potencialmente indesejáveis** – marque essa caixa para detectar o pacote estendido de spyware: aplicativos que não representam problema algum e são inofensivos ao serem adquiridos do fabricante diretamente, mas podem ser mal utilizados para finalidades mal intencionadas posteriormente, ou aplicativos sempre inofensivos mas que podem ser indesejados (várias barras de ferramentas, etc.). Essa é uma medida adicional que aumenta ainda mais a segurança e o conforto do seu computador, no entanto possivelmente ela bloqueie aplicativos lícitos. Portanto, está desativada por padrão. Obs.: este recurso de detecção é adicional à opção anterior; por



isso, se quiser proteção contra os tipos básicos de spyware, sempre mantenha a caixa anterior selecionada.

- **Examinar interior de arquivos** – selecione esta opção para permitir que o verificador procure dentro de arquivos de compactação (zip, rar, etc.)

A seção **Informação de anexos de email** permite que você escolha quais itens devem ser informados durante a verificação. Se verificado, cada email com este item conterá a tag [INFORMAÇÃO] no assunto da mensagem. Esta é a configuração padrão que pode ser facilmente alterada na seção **Ações de detecção**, parte **Informações** (veja abaixo).

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Reportar arquivos protegidos por senha**
- **Reportar documentos protegidos por senha**
- **Reportar arquivos contendo macros**
- **Reportar extensões ocultas**

Há também estes subitens disponíveis na seguinte estrutura de árvore:

- [Ações de detecção](#)
- [Filtragem de correio](#)

#### **9.2.4. Verificador de Email para MS Exchange (SMTP TA)**

A configuração para o **Verificador de Email para MS Exchange (agente de transporte do SMTP)** é exatamente o mesmo como no caso do agente de transporte de roteamento. Para maiores informações, consulte o capítulo acima [Verificador de Email para MS Exchange \(roteamento TA\)](#).


Há também estes subitens disponíveis na seguinte estrutura de árvore:

- [Ações de detecção](#)
- [Filtragem de correio](#)



### 9.2.5. Verificador de email para MS Exchange (VSAPI)

Este item contém as configurações do *Verificador de Email para MS Exchange* (VSAPI).



A seção **Configurações básicas** contém as seguintes opções:

- **Ativar componente** – desmarque para desativar todo o componente.
- **Idioma** – selecione o idioma de preferência do componente.

A seção **Configurações da verificação**:

- **Verificação em Segundo Plano** – você pode ativar ou desativar ao processo de verificação em segundo plano aqui. Essa verificação é um dos recursos da interface de aplicativo VSAPI 2.0/2.5. Ela oferece verificação encadeada dos bancos de dados de mensagens do Exchange. Sempre que um item que não tenha sido verificado antes com a atualização com base de vírus do AVG for encontrado nas pastas da caixa de correio dos usuários, ele será enviado ao AVG para Exchange Server para verificação. A verificação e a procura de objetos não examinados são executadas em paralelo.

Um processo de baixa prioridade específico é utilizado para cada banco de dados, o que garante que outras tarefas (por exemplo, armazenamento de mensagens de email no banco de dados do Microsoft Exchange) sejam sempre executadas com preferência.

- **Proactive Scan (incoming messages)**

Você pode ativar ou desativar a função de verificação proativa do VSAPI 2.0/2.5 aqui. Esta verificação ocorre quando um item for entregue para uma pasta, mas uma solicitação não tenha sido feita por um cliente.



Assim que as mensagens são enviadas para o armazenamento no Exchange, entram na fila global de verificação como prioridade baixa (máximo de 30 itens). Eles são verificados com base na primeira entrada, primeira saída (FIFO). Se um item for acessado quando ainda estiver na fila, é alterado para alta prioridade.

**Obs.:** o excesso de mensagens continuará para a loja não autorizada.

**Observação:** mesmo que você desative as opções **Verificação em segundo plano** e **Verificação proativa**, o verificador em acesso ainda estará ativo quando um usuário tentar baixar uma mensagem com o cliente MS Outlook.

- **Scan RTF** - you can specify here, whether the RTF file type should be scanned or not.
- **Number of Scanning Threads** - the scanning process is threaded by default to increase the overall scanning performance by a certain level of parallelism. You can change the threads count here.  
O número padrão de processos é calculado como 2 vezes o 'número\_de\_processadores + 1'.  
O número mínimo de ameaças computadas são ('número de processos'+1) divididas por 2.  
O número máximo de ameaças é computado como 'número de processadores' multiplicado por 5 + 1.  
Se o valor for definido mais baixo do que o valor mínimo ou mais alto do que o valor máximo, o valor padrão será usado.
- **Scan Timeout** - the maximum continuous interval (in seconds) for one thread to access the message that is being scanned (the default value is 180 seconds).

A seção **Propriedades de verificação**:

- **Usar heurística** - selecione esta caixa para ativar o método de análise heurística durante a verificação.
- **Reportar ameaças de spyware e aplicativos potencialmente indesejáveis** - selecione esta opção para informar a presença de spyware e aplicativos potencialmente indesejáveis.
- **Reportar conjunto aprimorado de aplicativos potencialmente indesejados** - marque para detectar pacote estendido de spyware: aplicativos que não representam problema algum e são inofensivos ao serem adquiridos do fabricante diretamente, mas que podem ser utilizados de maneira indevida posteriormente, ou aplicativos que são sempre inofensivos, mas podem ser indesejados (várias barras de ferramentas, etc.). Essa é uma medida adicional que aumenta ainda mais a segurança e o conforto do seu computador, no entanto possivelmente ela bloqueie aplicativos lícitos. Portanto, está desativada por padrão. Observação: este recurso de detecção é adicional à opção anterior; por isso, se quiser proteção contra os tipos básicos de spyware, sempre mantenha a caixa anterior selecionada.
- **Examinar interior de arquivos** - selecione esta opção para permitir que o verificador procure dentro de arquivos de compactação (zip, rar, etc.)

A seção **Informação de anexos de email** permite que você escolha quais itens devem ser informados durante a verificação. A configuração padrão pode ser facilmente alterada na seção **Ações de detecção**, parte **Informações** (veja abaixo).

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Reportar arquivos protegidos por senha**






- **Reportar documentos protegidos por senha**
- **Reportar arquivos contendo macros**
- **Reportar extensões ocultas**

Há também estes subitens disponíveis na seguinte estrutura de árvore:

- [Ações de detecção](#)
- [Filtragem de correio](#)

### 9.2.6. Verificador de documento para MS SharePoint

Este item contém configurações do *Verificador de Documento para MS SharePoint*.



A seção **Propriedades de verificação**:

- **Usar heurística** – selecione esta caixa para ativar o método de análise heurística durante a verificação.
- **Reportar ameaças de spyware e aplicativos potencialmente indesejáveis** - selecione esta opção para informar a presença de spyware e aplicativos potencialmente indesejáveis.
- **Reportar conjunto aprimorado de aplicativos potencialmente indesejados** - marque para detectar pacote estendido de spyware: aplicativos que não representam problema algum e são inofensivos ao serem adquiridos do fabricante diretamente, mas que podem ser utilizados de maneira indevida posteriormente, ou aplicativos que são sempre inofensivos, mas podem ser indesejados (várias barras de ferramentas, etc.). Essa é uma medida adicional que aumenta ainda mais a segurança e o conforto



do seu computador, no entanto possivelmente ela bloqueie aplicativos lícitos. Portanto, está desativada por padrão. Observação: este recurso de detecção é adicional à opção anterior; por isso, se quiser proteção contra os tipos básicos de spyware, sempre mantenha a caixa anterior selecionada.

- **Examinar interior de arquivos** – selecione esta opção para permitir que o verificador procure dentro de arquivos de compactação (zip, rar, etc.)

A seção **Relatórios** permite que você escolha quais itens devem ser informados durante a verificação. Os relatórios devem ter a severidade de **Informações**. A ação padrão pode ser facilmente alterada na seção **Ações de detecção**, parte **Informações** (veja abaixo).


As seguintes opções estão disponíveis:

- **Reportar arquivos protegidos por senha**
- **Reportar documentos protegidos por senha**
- **Reportar arquivos contendo macros**
- **Reportar extensões ocultas**

Há também o seguinte subitem disponível na estrutura de árvore:

- [Ações de detecção](#)

### 9.2.7. Ações de detecção



No subitem **Ações de detecção** você pode escolher ações automáticas que devem ocorrer durante o



processo de verificação.

As ações estão disponíveis para os seguintes itens:

- **Detecções de alta gravidade** - itens perigosos que devem ser removidos.
- **Detecções de gravidade média** - itens que podem ser perigosos, mas que você pode determinar se deseja remover ou manter.
- **Detecções com informações de gravidade** - itens apenas informativos.


Use o menu suspenso para escolher uma ação para cada item:

- **Nenhuma** – nenhuma ação será realizada.
- **Mover para Quarentena** – a ameaça determinada será movida para a Quarentena de vírus.
- **Remover** – a ameaça determinada será removida.

Para selecionar um texto de assunto personalizado para mensagens que contenham item/ameaça determinadas, selecione a caixa **Marcar assunto com...** e preencha um valor preferido.

**Observação:** o último recurso mencionado não está disponível para configurações do Verificador de email para MS Exchange VSAPI e do Verificador de documentos para MOS Sharepoint.

### 9.2.8. Filtragem de correio



No subitem **Filtragem de correio** é possível escolher quais anexos devem ser automaticamente removidos,




se houver. As seguintes opções estão disponíveis:

- **Remover anexos** – selecione esta caixa para ativar o recurso.
- **Remover todos os arquivos executáveis** – remove todos os executáveis.
- **Remover todos os documentos** – remove todos os arquivos de documentos.
- **Remover arquivos com estas extensões separadas por vírgula** – preencha a caixa com as extensões de arquivo que você deseja remover automaticamente. Separe as extensões com vírgulas.
- **Mover anexos filtrados para a quarentena de vírus** – marque essa opção se não desejar que os anexos filtrados sejam totalmente removidos. Com essa caixa selecionada, todos os anexos selecionados nesta caixa de diálogo serão movidos automaticamente para o ambiente da Quarentena de vírus. É um lugar seguro para armazenar arquivos potencialmente perigosos. Esses arquivos podem ser exibidos e analisados sem qualquer tipo de risco.

### 9.3. Configurações do AVG Admin Server

O **AVG Admin Server Monitor** faz parte da instalação do **AVG Admin Server**. O AVG Admin Server Monitor exibe um ícone na bandeja do sistema e a cor desse ícone indica o status do AVG Admin Server. Clique duas vezes no ícone para abrir a caixa de diálogo do AVG Admin Server Monitor com informações básicas sobre as atividades do servidor.

Se não houver ícone disponível, você pode iniciar o AVG Admin Server Monitor a partir do menu Iniciar do Windows **Todos os programas/Administração Remota do AVG** selecionando **AVG Admin Server Monitor**.



A caixa de diálogo AVG Admin Server Monitor contém os seguintes botões de controle:

- **Parar servidor** – permite parar o AVG Admin Server.
- **Pausar servidor** – permite pausar o AVG Admin Server e continuar sua execução.




- **Reiniciar servidor** - permite reiniciar o AVG Admin Server.
- **Configurações do servidor** – permite definir as configurações do AVG Admin Server.

Se você preferir não iniciar automaticamente o **AVG Admin Server Monitor**, na inicialização do Windows você pode desmarcar a caixa de seleção **Executar o AVG Admin Server Monitor na inicialização** (não recomendável).

### 9.3.1. Guia Geral

Esta guia oferece as seguintes opções:



- **Seção Licença**

Clique no botão **Alterar** para inserir um novo número de licença e/ou os detalhes pessoais/da empresa.

Esse número deve corresponder à licença da rede, ou seja, o suporte para administração remota deve estar ativo.

- **Seção Conexão**

Aqui você pode alterar o número da porta e o endereço local.

- **Porta** - o valor da porta padrão é 4158. O valor padrão pode ser redefinido a qualquer momento



pressionando o botão **Definir porta padrão**.

- **Endereço local** - especifique o endereço local para conexões de entrada. O valor padrão é vazio, significando qualquer endereço local. Se o nome especificado for resolvido como mais de um endereço, o primeiro disponível será usado (o servidor tentará todos eles).
- **Utilização do IPv4/IPv6** - especifique qual versão do protocolo de internet você prefere utilizar durante a conexão (a configuração padrão é preferir IPv4 em vez de IPv6).

- **Seção Acesso ao servidor**

Nesta seção, você deve preencher um nome de usuário e uma senha escolhidos para acessar o AVG Data Center. Os valores são opcionais, mas recomendamos configurá-los para aumentar a segurança.

**Obs.:** esse nome de usuário e senha aplicam-se à conexão de estações com o AVG Data Center. Em outras palavras, esses valores devem ser preenchidos corretamente na conexão ao AVG Data Center (seja pelo Assistente do instalador do AVG Network ou manualmente).


- **Seção Diversos**

Marque a caixa de seleção **Enviar despejos de servidor automaticamente para análise** a fim de enviar possíveis despejos de memória do Servidor AVG Admin diretamente para o nosso suporte técnico para serem analisados.



### 9.3.2. Guia Data Center

Esta guia oferece as seguintes opções:



A seção **Configurações do sistema do banco de dados** contém opções do banco de dados. Para alterar o **sistema do banco de dados**, selecione um diferente na lista suspensa.

- **Firebird**

Esse mecanismo de banco de dados é apropriado para redes menores com até 150 estações. O banco de dados é parte padrão da instalação do AVG AntiVirus Business Edition.

Para alterar o local do arquivo do banco de dados, você pode alterar o caminho no campo **do arquivo do banco de dados**.

- **MS SQL Server Express**

Uma versão reduzida do **Microsoft SQL Server** que pode servir até 1000 computadores. O produto não é parte padrão do AVG AntiVirus Business Edition. Seu uso não é limitado por nenhuma licença comercial.

Para alterar o nome do banco de dados, insira um valor personalizado no campo **Nome do banco de dados**.

- **MS SQL Server**



Esse mecanismo pode atender mais de 1.000 estações em redes de grande porte. Ele não é parte padrão do AVG AntiVirus Business Edition e seu uso está vinculado à licença do Microsoft SQL Server.

Para alterar o nome do banco de dados, insira um valor personalizado no campo **Nome do banco de dados**.

- **Oracle**

Esse mecanismo pode atender mais de 1.000 estações em redes de grande porte. Ele não é parte padrão do AVG AntiVirus Business Edition e seu uso está vinculado a uma licença comercial.

- **MySQL**

Esse mecanismo pode atender mais de 1.000 estações em redes de grande porte. Ele não é parte padrão do AVG AntiVirus Business Edition e pode ser necessário uma licença comercial para uso em ambiente comercial.

A seção **Acesso ao banco de dados** permite alterar os seguintes parâmetros (não disponível em todos os mecanismos de bancos de dados):

- **Nome de usuário** - um nome de usuário de banco de dados escolhido para a criação do banco de dados durante o Assistente de implantação do AVG Admin.
- **Senha** - uma senha de banco de dados escolhido para a criação do banco de dados durante o Assistente de implantação do AVG Admin.
- **Nome do computador** - digite o nome do computador com o banco de dados.
- **Instância** - refere-se a uma determinada instalação do SQL Server/Oracle, se houver mais de uma instância instalada na estação.

A seção **Configurações do Data Center** contém a seguinte opção:

- **Executar regularmente backups de banco de dados** - se marcada, o Servidor AVG Admin criará automaticamente o backup do banco de dados. Você pode escolher quando executar os backups e com que frequência.

Os arquivos de backup são armazenados no seguinte local:

C:\Documents and settings\All users\Application Data\avg\Admin Server Data\DatabaseBackup


As pastas estão nomeadas no formato ANO-MM-DD HORA para facilitar a diferenciação.





### 9.3.3. Guia UpdateProxy

Esta guia oferece as seguintes opções:



- **Pasta de arquivos de atualização** - preencha um nome de caminho completo (como c:\AVGUpdate) para o diretório onde os arquivos de atualização baixados estão armazenados.

- **Seção** Fonte de download (com duas guias separadas com o AVG e AVG 2013 mais antigo)

Contém uma lista de servidores de atualização disponíveis classificados de acordo com a prioridade. O servidor no topo será usado antes. As opções são as seguintes:

**Adicionar** - abrirá uma caixa de diálogo para adicionar novo servidor de atualização.

**Editar** - permitirá editar a entrada selecionada.

**Excluir** - excluirá a entrada selecionada.

**Padrão** - restaurará as configurações do servidor de atualização original.

**Mover para cima** - permite aumentar a prioridade de um servidor.

**Mover para baixo** - permite diminuir a prioridade do servidor.

Você também pode marcar ou desmarcar determinadas entradas. O Servidor AVG Admin considerará



somente as entradas marcadas.

- **Fazer download de atualizações do Anti-spam** - Se não quiser fazer o download das atualizações do Anti-spam, desmarque esta opção.

**Observação:** as atualizações do Anti-spam são baixadas diretamente dos servidores Mailshell.

Informações adicionais sobre as atualizações Anti-spam podem ser encontrados no capítulo [Configuração/Configurações compartilhadas para estações/grupos/Anti-spam](#).

- **Conexão com a Internet**

Se você precisar de um servidor proxy na rede, poderá preencher os detalhes aqui. Marque a caixa de seleção **Usar servidor proxy** e digite o **Endereço do servidor proxy** e o **número da porta**.

Se o servidor exigir login para uma conexão bem-sucedida, marque a caixa de seleção **Autenticação** e preencha o nome de usuário e a senha.

#### 9.3.4. Guia E-mail

Esta guia oferece as seguintes opções:

The screenshot shows the 'Configurações do Servidor AVG Admin' dialog box with the 'Email' tab selected. The dialog has four tabs: 'Geral', 'AVG Data Center', 'UpdateProxy', and 'Email'. The 'Email' tab contains the following fields and controls:

- Cabeçalho da mensagem:**
  - Para: [text box]
  - Cópia: [text box]
  - Cópia oculta: [text box]
  - De: [text box]
  - Responder para: [text box]
  - Assunto: [text box]
- Servidor para envio de email (SMTP):**
  - Servidor SMTP: [text box]
  - Porta SMTP: [text box with value 25]
  - Logon SMTP: [text box]
  - Senha SMTP: [text box]
- Enviar email de teste:** [button]

At the bottom of the dialog are three buttons: 'Ajuda', 'OK', and 'Cancelar'.

Para poder enviar [Relatórios gráficos](#) por email ou receber [notificações](#), é necessário configurar essa guia primeiro.



**Observação:** os campos essenciais a serem preenchidos estão localizados na seção *Servidor para envio de emails (SMTP)* (**consulte a seguir**). Você também poderá selecionar outros campos (*Para/Assunto/Corpo*) durante o Assistente para definição de agendamento de relatórios, mas todos os valores que você adicionar a partir daí serão considerados padrão.

A seção **Cabeçalho da mensagem** contém estes campos:

- **Para** – especifique um ou mais endereços de email para os quais os relatórios serão enviados. Separe itens individuais por vírgulas. Esse campo também pode ser preenchido durante a definição da Programação de relatórios.
- **Cópia** – um valor opcional. Especifique um ou mais endereços de email para os quais os relatórios serão enviados. Separe itens individuais com vírgulas.
- **Cópia oculta** – um valor opcional. Especifique um ou mais endereços de email para os quais os relatórios serão enviados como cópia oculta (outros destinatários não verão esses endereços). Separe itens individuais por vírgulas.
- **De** – um valor opcional. Especifique o endereço de email do remetente e/ou o nome do remetente e seu endereço de email entre os sinais de menor e maior <usuário@endereço.com>.
- **Responder para** – um valor opcional. Especifique um endereço de email de resposta.
- **Assunto** – insira um texto para reconhecer os relatórios.

A **seção Servidor para envio de emails (SMTP)** contém estes campos personalizáveis:

- **Servidor SMTP** – insira o endereço do servidor SMTP (pode ser um endereço IP ou um nome de domínio).
- **Porta SMTP** – especifique o número da porta do servidor SMTP. O valor padrão é 25.

Se o seu servidor SMTP exigir autenticação para envio de emails, digite os detalhes do login a seguir:

- **Login SMTP** – especifique o nome do usuário.
- **Senha SMTP** – especifique a senha.

Para verificar as propriedades do email você pode opcionalmente usar o botão **Enviar email de teste** para enviar uma mensagem de teste para o destinatário de email pré-definidos através do servidor SMTP inserido.

Confirme todas as alterações na configuração do servidor pressionando o botão **OK**. Entretanto, as alterações apenas serão aplicadas depois que o servidor for novamente ativado com a nova configuração. Se o **AVG Admin Server** estiver em execução, a janela a seguir solicitará a reinicialização do servidor (observe que o servidor estará inacessível por um certo tempo durante a reinicialização).

## 9.4. String de conexão

As estações são conectadas ao AVG Data Center por meio de uma **string de conexão**. Essa string consiste do endereço do **Servidor AVG Admin** e um número de porta. Por exemplo:

**host local:4158**



Para conectar uma estação ao AVG Data Center (e gerenciá-la pelo AVG Admin Console), o componente **Administração remota** deve ser instalado nas estações. Durante a instalação desse componente, será solicitada a sequência de conexão para o AVG Data Center. Depois que a estação estiver conectada ao AVG Data Center, você poderá gerenciar a estação a partir do **AVG Admin Console**. A string de conexão pode ser alterada posteriormente na Interface do usuário do AVG (menu Ferramentas/Configurações avançadas) na estação.

Para conectar-se a um AVG Data Center de um AVG Admin Console, siga estas etapas:

1. No **AVG Admin Console**, clique no menu superior Data Center e selecione o item **Conectar ao AVG Data Center**.
2. Insira um novo endereço de servidor e número de porta e, alternativamente também, um nome de usuário e uma senha, se necessários.
3. Confirme sua escolha, clicando no botão **OK**.

## 9.5. Servidor proxy

Este capítulo descreve os problemas relacionados ao servidor de proxy da Internet.

Geralmente, o termo servidor proxy refere-se a um servidor, normalmente em uma rede privada que permite acesso a recursos de rede externos.

No AVG AntiVirus Business Edition, você tem basicamente duas opções para o uso do servidor proxy:

1. Usar seu próprio servidor proxy para conectar-se aos servidores de atualização do AVG. Nesse caso, será necessário definir as configurações do servidor proxy para todas as suas estações. Para isso, siga estas etapas:
  - No **AVG Admin Console**, selecione o item **Configurações compartilhadas** para estações no menu superior **Ferramentas**.
  - Navegue até **Atualizar** e selecione o item **Proxy**.
  - Na parte direita da caixa de diálogo, selecione **Usar proxy** e defina a configuração **Manual** ou **Automática** dependendo das configurações de rede.
  - Clique em **OK** para confirmar as alterações.
  - Aguarde até as estações serem sincronizadas. (O período de sincronização padrão é de 60 minutos).

Como alternativa, você pode forçar a sincronização imediata de todas as estações: Clique com o botão direito no nó **Estações** e no menu de contexto, selecione a **configuração Sincronizar**.

2. Implante a função **UpdateProxy** do **Servidor AVG Admin** para funcionar como mediadora (isto é, servidor proxy) entre o AVG oficial e suas estações. Ele baixará todos os arquivos de atualização solicitados pelas estações AVG conectadas ao Data Center. Usando isso, você preservará sua banda de Internet. Você também pode implantar opcionalmente mais de um servidor UpdateProxy e dividir a carga entre dois ou mais servidores (dependendo do tamanho da rede).

Para implantar a função UpdateProxy no seu Servidor AVG Admin, selecione no item **menu Iniciar do**



**Windows, Todos os Programas/Administração Remota do AVG/Assistente de implantação do Servidor AVG Admin** e, na segunda etapa do assistente, marque a caixa de seleção **função UpdateProxy** atualização e conclua o resto das etapas.

Além disso, se você precisa definir o servidor do proxy de Internet para permitir que o Servidor AVG Admin baixe os arquivos de atualização dos servidores de atualização do AVG, siga estas etapas:

- Abra **Configurações do Servidor AVG Admin** no menu **Ferramentas** do AVG Admin Console.
- Navegue até a guia **UpdateProxy** e, na seção **Conexão de Internet**, marque a opção **Usar servidor proxy**. Preencha os detalhes do servidor proxy e pressione **OK** para confirmar a escolha.

## 9.6. AVG Admin Console

### 9.6.1. Menu de contexto

Se você clicar com o botão direito do mouse no item **Estações**, será exibido um menu de contexto na árvore esquerda com as seguintes opções:

- **Novo grupo** - permite criar um novo grupo (mais informações sobre grupos podem ser encontradas no capítulo [Grupos de estação](#)).
- **Sincronizar configurações** - solicitará a sincronização imediata das configurações com as estações.
- **Solicitar a execução da atualização do programa** - solicitará a todas as estações que iniciem o processo de atualização do programa.
- **Solicitar a execução da atualização do banco de dados de vírus** - solicitará a todas as estações que iniciem o processo de atualização do banco de dados de vírus.
- **Solicitar o retorno da atualização anterior do banco de dados do antivírus** - solicitará que todas as estações do grupo usem a versão anterior do banco de dados e que a mais recente seja ignorada.
- **Excluir arquivos de atualização temporários** - envia a solicitação para que todas as estações removam todos os arquivos de atualização temporários.
- **Solicitar resultados de verificação** - solicitará os resultados de verificação a todas as estações.
- **Gerar novo relatório** - inicia a caixa de diálogo de geração [Relatórios gráficos](#).

---

Se você clicar com o botão direito do mouse no item **Novas estações** na árvore esquerda ou qualquer grupo existente, um novo menu de contexto será exibido com as seguintes opções:

- **Novo grupo** - permite criar um novo grupo (mais informações sobre grupos podem ser encontradas no capítulo [Grupos de estação](#)).
- **Editar grupo** - permite alterar o nome e a descrição do grupo (não aplicável ao grupo **Novas estações**).
- **Excluir grupo** - permite excluir o grupo selecionado (não aplicável ao grupo **Novas estações**).



- **Controle de acesso para o grupo**


Se você estiver usando o recurso Controle de acesso total (menu principal superior **Data Center** do AVG Admin Console, item do menu **Configurações do Data Center**) e tiver criado pelo menos uma conta de usuário, esse recurso poderá ser usado para definir os direitos de acesso ao grupo selecionado de estações.

Clique duas vezes em um dos nomes das contas para acionar um menu suspenso (ou clique com o botão direito do mouse para acionar o menu de contexto com o mesmo conteúdo). Depois, você poderá escolher o tipo de permissão:

- **Acesso total** - a conta de usuário escolhida terá total acesso ao grupo.
- **Somente leitura** - a conta de usuário escolhida poderá apenas visualizar o grupo.
- **Nenhum acesso** - a conta de usuário escolhida não terá acesso ao grupo.

- **Configuração de grupo**

- **Configurações compartilhadas para grupo** - abre as [configurações compartilhadas](#) do grupo.
- **Configurações compartilhadas do firewall para grupo** - abre as Configurações de Firewall compartilhadas para o grupo.
- **Sincronizar configurações** - solicitará a sincronização imediata das configurações com as estações.
- **Copiar configurações em...** - exibe um novo diálogo:



Use essa caixa de diálogo para copiar configurações de grupo entre grupos, estações e/ou servidores de aplicativos. É possível selecionar os objetos para os quais deseja copiar a configuração escolhendo um grupo no menu suspenso e/ou selecionando o grupo ou estação separada marcando a caixa de seleção ao lado de seu nome. Ao concluir, clique em OK para confirmar sua escolha.




- **Importar configurações...** - permite que você carregue as configurações do arquivo de configuração de sua escolha e as aplique em um grupo de estações selecionado. Esse arquivo (no formato .pck) pode ou não incluir configurações de Firewall (dependendo da estação, ou de um grupo de estações, usado anteriormente para sua criação). Para obter mais informações sobre a criação de arquivos de configuração, veja a descrição do item Exportar configurações... abaixo.
  - **Exportar configurações...** - permite salvar configurações (incluindo configurações de Firewall, se o Firewall estiver presente em, pelo menos, uma das estações) do grupo de estações selecionado em um único arquivo de configuração (no formato .pck). Você será solicitado a especificar o local onde o arquivo deve ser armazenado. As configurações do arquivo de configuração podem ser aplicadas em qualquer estação ou em um grupo de estações (como mencionado acima, no item Importar configurações...).
  - **Tarefas relacionadas à atualização**
    - **Solicitar a execução da atualização do programa** - solicitará a todas as estações para iniciar o processo de atualização do programa.
    - **Solicitar a execução da atualização do banco de dados de vírus** - solicitará a todas as estações para iniciar o processo de atualização do banco de dados de vírus.
    - **Solicitar o retorno da atualização anterior do banco de dados do antivírus** - solicitará que a estação selecionada use a versão anterior do banco de dados do antivírus e que a mais recente seja ignorada.
    - **Excluir arquivos de atualização temporários** - envia a solicitação para que todas as novas estações removam todos os arquivos de atualização temporários.
  - **Solicitar resultados de verificação** - solicitará os resultados de verificação a todas as estações.
  - **Gerar novo relatório** - inicia a caixa de diálogo de geração [Relatórios gráficos](#).
- 

Outros controles do menu de contexto acionado com um clique no botão direito do mouse estão disponíveis quando usados na seção de exibição atual (clikando com o botão direito do mouse na estação):

- **Visão geral da estação** - iniciará uma caixa de diálogo de visão geral da estação contendo informações detalhadas e bem organizadas relacionadas a essa estação. A caixa de diálogo oferece os seguintes botões operacionais:
  - **Configurações** - abre as configurações da estação.
  - **Configurações de Firewall** - exibe as configurações do Firewall da estação atual. Disponível apenas se o componente de Firewall estiver instalado.
  - **Exportar** - permite exportar as informações para um arquivo .csv.
  - **Fechar** - fecha a caixa de diálogo.
- **Configurações da estação:**
  - **Configurações** - abre as configurações da estação.




- **Configurações de Firewall** - exibe as configurações do Firewall da estação atual. Disponível apenas se o componente de Firewall estiver instalado.
- **Sincronizar configurações** - solicitará a sincronização imediata das configurações da estação com o AVG Data Center.
- **Atualizar o estado dos componentes** - atualizará o estado de todos os componentes.
- **Copiar configurações em...** - exibe um novo diálogo:



Use essa caixa de diálogo para copiar configurações de servidor de aplicativos entre grupos, estações e/ou servidores de aplicativos. É possível selecionar os objetos para os quais deseja copiar a configuração escolhendo um grupo no menu suspenso e/ou selecionando o grupo ou estação separada marcando a caixa de seleção ao lado de seu nome. Ao concluir, clique em **OK** para confirmar sua escolha.


- **Importar configurações...** - permite que você carregue as configurações de um arquivo de configuração de sua escolha e as aplique a um servidor de aplicativos selecionado. Esse arquivo (no formato **.pck**) pode ou não incluir configurações de Firewall (dependendo da estação ou do grupo de estações usados anteriormente para sua criação). Para obter mais informações sobre a criação de arquivos de configuração, veja a descrição do item **Exportar configurações...** abaixo.
- **Exportar configurações...** - permite que você salve configurações (incluindo configurações de Firewall, se o Firewall estiver presente em, pelo menos, uma das estações) do grupo de servidores de aplicativos selecionado em um único arquivo de configuração (no formato **.pck**). Você será solicitado a especificar o local onde o arquivo deve ser armazenado. As configurações do arquivo de configuração podem ser aplicadas em qualquer estação, servidor de aplicativos ou grupo de estações (como mencionado acima, no item **Importar configurações...**).
- **Descrição da estação**





Basta inserir uma descrição breve da estação selecionada na caixa de texto da caixa de diálogo e pressionar OK.


- **Solicitar descrição à estação** - solicitará à estação selecionada sua descrição. Se disponível, a descrição será exibida na coluna **Descrição**.
- **Encerramento ou reinicialização da estação**



Esta caixa de diálogo permite encerrar ou reiniciar a estação selecionada. Escolha a ação no primeiro menu suspenso, depois o atraso no segundo.


- **Tarefas relacionadas à verificação:**

- **Solicitar resultados de verificação** - solicitará os resultados de verificação à estação selecionada.
- **Mostrar os resultados de infecção da verificação** - mostrará apenas os resultados do teste com infecções da estação selecionada.
- **Exibir Quarentena de Vírus** - exibirá o conteúdo da Quarentena de Vírus da estação selecionada.



Use o botão **Atualizar** para obter as descobertas mais recentes da Quarentena de Vírus. Para trabalhar com ameaças individuais, use um dos seguintes botões:

- **Restaurar** - selecione uma ou mais ameaças que você deseja restaurar na estação e clique neste botão.
- **Excluir** - use este botão para excluir as ameaças selecionadas.
- **Gerenciar verificações** - para visualizar e gerenciar verificações usando essa função, a estação em questão deve estar sendo executada e conectada ao Data Center. Você tem as seguintes opções de controle:




- **Atualizar** - obtém as informações mais recentes sobre verificações da estação.
- **Iniciar** - inicia as verificações selecionadas na estação remota.



- **Continuar** - retoma as verificações selecionadas na estação remota.
- **Pausar** - faz uma pausa temporária nas verificações selecionadas na estação remota.
- **Parar** - interrompe as verificações selecionadas na estação remota.

Para fechar a janela, use o botão **Fechar**.

- **Executar verificação nas estações selecionadas**




Uma nova caixa de diálogo será exibida. Escolha no menu suspenso de você deseja Verificar todo o computador, iniciar uma Verificação agendada ou Verificação Anti-Rootkit e depois pressione OK para enviar sua solicitação à estação selecionada.

- **Tarefas relacionadas à atualização:**


- **Solicitar a execução da atualização do programa** - solicitará à estação selecionada que inicie o processo de atualização do programa.
- **Solicitar a execução da atualização do banco de dados do vírus** - solicitará à estação selecionada que inicie o processo de atualização do banco de dados do vírus.
- **Solicitar o retorno da atualização anterior do banco de dados do antivírus** - solicitará que a estação selecionada use a versão anterior do banco de dados do antivírus e que a mais recente seja ignorada.
- **Excluir arquivos de atualização temporários** - envia a solicitação para que as estações selecionadas removam todos os arquivos de atualização temporários.

- **Estatísticas da estação:**


- **Mostrar log do firewall** - mostrará o log de comunicação do firewall a partir da estação selecionada.
- **Exibir eventos da estação selecionada** - exibirá eventos relacionados à estação selecionada.
- **Mostrar Log de histórico de eventos** - exibirá o Log de histórico de eventos da estação escolhida.
- **Mostrar estatísticas dos componentes Verificador de email e Anti-Spam** - abre as estatísticas dos componentes Verificador de email e Anti-Spam.
- **Coletar dados de diagnóstico** - solicita à estação selecionada os dados de diagnóstico que você pode enviar diretamente para o suporte técnico da AVG ou salvar localmente para processamento posterior:



Clique no botão **Avançar** para iniciar o download dos dados de diagnóstico. Baixar todos os dados necessários pode ser demorado, portanto, seja paciente. Assim que terminar a seguinte caixa de diálogo será exibida:



Use o botão **Salvar** para armazenar os dados no seu disco rígido para utilização futura (isto é, enviar por email). Clique em **Enviar** para enviar o conteúdo diretamente:






Digite seu endereço de email e descreva brevemente seu problema com a estação no campo seguinte. Se precisar incluir alguns arquivos adicionais (por exemplo, uma imagem ou alguns logs previamente solicitados pelo suporte técnico do AVG), use o botão **Anexar** para selecioná-los agora. Para remover um anexo indesejado, selecione-o e use o botão **Remover**.

Se você usar o servidor proxy na sua rede, preencha também os detalhes do servidor proxy abrindo a caixa de diálogo **Configurações de proxy**.

Para concluir o processo clique no botão **Enviar**.

- **Gerar novo relatório** - inicia a caixa de diálogo de geração [Relatórios gráficos](#).
- **Adicionar ao grupo** - adicionará a estação selecionada a um grupo.
- **Remover do grupo** - removerá a estação selecionada de um grupo criado pelo usuário.
- **Excluir estação** - excluirá a estação do AVG Data Center.
- **Verificar a disponibilidade das estações**



Esta caixa de diálogo permite descobrir quais estações estão disponíveis (on-line) ou não (off-line). Você verá o estado de cada estação na coluna à direita do nome. Para verificar a disponibilidade novamente, pressione o botão **Verificar novamente** ou clique duas vezes no nome da estação.

### 9.6.2. Grupos de estação

O administrador pode definir os grupos de estação conforme necessário. Dessa forma, todos os objetos inclusos no grupo assumem a configuração definida para esse grupo.

Isso permite que o administrador defina a configuração do grupo e altere a configuração anteriormente definida para uma estação ou uma estação específico, simplesmente atribuindo essa estação de trabalho ou estação a um grupo. Atribuições de estações a grupos facilitam muito a administração e devem ser usadas se o número de estações exceder o número de registros para uma tela (ou seja, cerca de 20 a 25 objetos).

O procedimento de criação e administração de grupos de estações é o mesmo em ambos os casos. O texto a seguir descreve o respectivo procedimento para estações:



- **Criar um novo grupo**

Para criar um novo grupo, siga estas etapas:

- Na árvore de navegação, clique com o botão direito do mouse no grupo **Estações**.
- No menu de contexto, selecione o item **Criar novo grupo** e especifique seu nome
- Pressione o botão Enter para confirmar a criação do grupo

Logo depois de criar o grupo, é criado no AVG Data Center um novo objeto de configurações compartilhadas que pode ser editado posteriormente. Todos os membros do novo grupo passarão a compartilhar automaticamente a configuração desse objeto.

- **Excluir um grupo**

O procedimento Excluir um grupo é análogo à criação de grupos:

- Clique com o botão direito do mouse sobre o nome do grupo que você deseja excluir
- No menu de contexto recém-aberto, selecione o item **Excluir grupo**

Usando o mesmo menu de contexto, você também pode renomear grupos (pelo item **Editar grupo**).

- **Movendo estações entre grupos**

Você pode mover rapidamente uma ou várias estações entre grupos individuais. Para isso, selecione uma ou mais estações, clique e prenda o botão esquerdo do mouse e arraste o cursor para o grupo de destino e solte-o para finalizar.

A estações podem ser atribuídas a um grupo de estações usando o item de menu de contexto **Adiciona ao grupo**. Você pode realçar e atribuir mais estações ao mesmo tempo.

O grupo **Novas estações** é um grupo de sistemas específicos que não pode ser excluído. A estações recém-conectadas ao AVG Data Center são atribuídas automaticamente a esse grupo, a menos que você opte por atribuir um grupo diferente durante a instalação remota. Todas as estações são visíveis no grupo superior **Estações**.

## 9.7. Gadgets de barra lateral/área de trabalho

Você pode optar por incluir um gadget de barra lateral/área de trabalho com informações relativas à Administração Remota do AVG.


**Obs.:** os Gadgets da Área de Trabalho do Windows (também chamados de Barra Lateral do Windows no Windows Vista) estão disponíveis para os sistemas operacionais Windows Vista e Windows 7 e, basicamente, exibem uma barra lateral ancorada à lateral da área de trabalho. Esses gadgets podem realizar várias tarefas, como exibir informações estatísticas, mostrar telas de login etc.


Para incluir o gadget de barra lateral/área de trabalho para a Administração Remota do AVG, é necessário instalá-lo primeiro, isto é, marcar a caixa de seleção (opção padrão) na caixa de diálogo de instalação (consulte o capítulo [Tipo de instalação](#) para obter mais informações).




Para ativá-lo, basta ir até a seção **Gadgets** do Windows (geralmente, clicando com o botão direito do mouse na área de trabalho e, no menu de contexto, selecionando o item **Gadgets**). Na tela, selecione o gadget da Administração Remota do AVG (logotipo do AVG) e arraste-o para o local desejado na área de trabalho.

Uma janela flutuante semelhante a esta deverá aparecer na sua área de trabalho:



Clicar no link **Estações não compatíveis** fará com que uma janela de navegador seja aberta com a lista de estações nesse estado. Clicar no ícone **Opções** () abre uma tela de login para o AVG Data Center:



Utilize o formulário para se conectar rapidamente a um Data Center diferente e exibir os resultados adequados dentro do gadget.



## 10. Como...

Este capítulo descreve como fazer tarefas selecionadas no AVG AntiVirus Business Edition Tópicos abordados no momento:

- [Como conectar estações ao AVG Data Center](#)
- [Como migrar estações de/para Data Center diferentes](#)
- [Como sincronizar estações](#)
- [Como resolver problemas relacionados à atualização](#)
- [Como alterar o idioma da interface do usuário](#)
- [Como usar o sistema de banco de dados Microsoft SQL Server](#)
- [Como controlar ações dos usuários da estação](#)
- [Como ativar a conta do administrador do Windows 10](#)
- [Manipulação das requisições e mensagens de status](#)
- [Como gerenciar direitos de acesso](#)
- [Como manter o banco de dados do Data Center](#)
- [Lista dos parâmetros de configuração do AVG](#)

**Obs.:** se você tiver algum problema com a administração/instalação/conexão remota mesmo depois de consultar os capítulos a seguir, tente encontrar a resposta correta em Perguntas frequentes, seção localizada em <http://www.avg.com/us-en/homepage>.

### 10.1. Como conectar estações ao AVG Data Center

Você tem basicamente duas opções para conectar estações ao AVG Data Center:

- [Assistente de Instalação na Rede do AVG](#)
- [Conexão manual](#)

#### 10.1.1. Conectando estações manualmente

Diretamente, você pode instalar o AVG manualmente em cada estação/servidor na rede e, em seguida, conectá-los manualmente ao AVG AntiVirus Business Edition. Esta opção pode ser usada para todas as plataformas Windows.


Para gerenciar as estações com AVG remotamente com êxito, é necessário incluir o componente **Administração Remota** durante o processo de instalação do AVG. Quando esse componente for devidamente instalado, você deverá especificar manualmente a string de conexão do AVG Data Center.

Para obter mais informações sobre a string de conexão, consulte o capítulo [String de conexão](#).





Para obter uma descrição detalhada da instalação do **AVG**, consulte o Manual do Usuário do AVG Internet Security (ou edição apropriada), disponível para download na seção **downloads** do site da AVG (<http://www.avg.com/us-en/homepage>).



**Observação:** você também pode inserir a string de conexão do AVG Data Center diretamente durante a instalação do AVG na estação.

Para inserir a string na estação, abra a Interface do usuário do AVG e navegue para as Configurações avançadas (via menu superior, **Ferramentas/Configurações avançadas**). Selecione o grupo **Administração remota**.

Na parte direita da caixa de diálogo, preencha as seguintes entradas:

- **Servidor** - digite o nome e o endereço IP do AVG Data Center.
- **Porta** - digite a porta do servidor AVG Data Center (o padrão é 4158).

Se o AVG Data Center exigir nome de usuário e senha para conexão, preencha também esses detalhes:

- **Nome de login** - insira o nome de usuário.
- **Senha** - insira a senha.

Recomendamos manter a **Porta de mensagens de entrada** com o valor padrão.

Insira todas as informações obrigatórias e use o botão **Conexão de teste** para verificar a conexão. Se isto falhar, consulte o capítulo [Requisitos de rede](#) para uma solução possível.



## 10.2. Como migrar estações de/para Data Center diferentes

Este capítulo descreve a migração de estações de um AVG Data Center diferente. Os dois tópicos a seguir serão abordados:

- [Importação de estações e configurações do AVG Data Center 2013](#)
- [Migração de estações para outro AVG Data Center](#)

### 10.2.1. Importação de estações e configurações do AVG Data Center 2013

Embora a nova versão do AVG AntiVirus Business Edition seja compatível com versões anteriores, você também pode importar as estações do AVG Data Center 2013 através do [Assistente de implantação do AVG Admin](#) durante a criação de um novo banco de dados.

#### **Procedimento de importação:**

1. Prepare uma exportação do seu AVG Data Center 2013.

Para isso, abra o AVG Admin Console e no menu **Data Center**, selecione **Exportar banco de dados**. Escolha a pasta desejada e pressione **OK**.

**Observação:** a pasta de destino deve estar vazia, pois vários arquivos serão exportados.

2. Abra o **Assistente de implantação do AVG Admin**. Escolha criar um novo Banco de dados vazio do Data Center e durante a etapa [Importar dados](#), selecione a pasta à qual você exportou os dados anteriores.
3. Conclua o processo de implantação como de costume.

### 10.2.2. Migração de estações para outro AVG Data Center

Para mover suas estações para um **AVG Data Center** diferente, você deve primeiro implantar o **Servidor AVG Admin** em um computador diferente (caso ainda não o tenha feito).

Depois de ter o seu novo AVG Data Center pronto, será necessário fornecer uma nova string de conexão para todas as estações que deseja conectar a ele.

Para refletir as novas configurações das suas estações, siga estas etapas:

1. No **AVG Admin Console**, selecione **Ferramentas** no menu principal superior e escolha o item **Configurações compartilhadas para estações**.
2. Selecione a **Administração Remota**.
3. Preencha o novo endereço de servidor e o número da porta. Feche a caixa de diálogo, clicando no botão **OK**.
4. Aguarde até que todas as estações sejam sincronizadas. (O período de sincronização padrão é de 60 minutos).

Como alternativa, você pode forçar a sincronização imediata de todas as estações: Na árvore de navegação,



clique com o botão direito no nó **Estações** e selecione **Sincronizar configurações** no menu de contexto.

Para verificar a migração bem-sucedida das estações, conecte-se ao seu **novo** AVG Data Center.

1. No **AVG Admin Console**, clique no menu superior **Data Center** e selecione o item **Conectar ao AVG Data Center**.
2. Insira um novo endereço de servidor e número de porta e, alternativamente também, um nome de usuário e uma senha, se necessários.
3. Confirme sua escolha, clicando no botão **OK**.

Você também pode exportar todo o conteúdo existente do AVG Data Center e, em seguida, importá-lo para o novo recém-criado. Para isso, siga estas etapas:

1. Para exportar o conteúdo do AVG Data Center existente, navegue até o item do menu superior **Data Center/Exportação de banco de dados**.
2. Você será solicitado a escolher uma pasta de destino. Quando confirmar a sua escolha, a exportação se iniciará.
3. Para importar os dados de volta para um novo AVG Data Center, inicie o **Assistente de Implantação do Servidor AVG Admin** no servidor em que você deseja importar os dados. Passe pelo assistente e na etapa **Atualização/criação do banco de dados**, selecione **Criar um novo banco de dados vazio do Data Center**.
4. Continue na etapa **Importação de dados**, marque a caixa de seleção **Importar dados para o banco de dados a partir da pasta** e preencha o caminho para a pasta de backup recentemente exportada/salva.
5. Confirme sua opção e conclua o assistente. Após a conclusão, os dados originais estarão disponíveis no novo AVG Data Center.

### 10.3. Como sincronizar estações

O processo de sincronização é descrito no capítulo **Console do AVG Admin/Processo de sincronização**.

### 10.4. Como resolver problemas relacionados a atualização

Se suas estações não estiverem atualizadas, talvez seja necessário verificar se elas estão conectadas corretamente ao Data Center e se as atualizações podem ser acionadas remotamente. Recomendamos seguir estas etapas:

Tente primeiro atualizar as estações manualmente para ver se as estações respondem corretamente. Para isso, no **AVG Admin Console**, clique com o botão direito do mouse no nó **Estações** ou em uma determinada estação na exibição estações e, a partir do menu de contexto, selecione o item **Tarefas relacionadas com Atualização/Solicitação da execução da atualização do banco de dados de vírus**. Observe a janela de status do AVG Admin Console e verifique se há mensagens de erro.

Para estar totalmente certo de que a atualização foi bem-sucedida, sincronize as configurações (clique com o botão direito do mouse no nó **Estações** ou em uma determinada estação na exibição estações e, a partir do menu de contexto, selecione **Configurações de estações/Atualizar estados do componente** e então abra a **guia Versões** na exibição **estações**. Aqui você poderá ver se todos os bancos de dados foram atualizados.



Se a atualização funcionou, mas após algum tempo as estações ficaram desatualizadas de novo, verifique as seguintes configurações:

1. No menu superior **Ferramentas**, selecione o item **Configurações compartilhadas**.
2. Navegue até **Programações** e selecione **Programação de atualização de banco de dados de vírus**.
3. Na parte direita da caixa de diálogo, verifique se a caixa de seleção **Habilitar esta tarefa** está marcada e também se a programação está predefinida da maneira que você deseja. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo e confirme as alterações.

**Observação:** você deve repetir esta ação também para **Programação de atualização de programa**.

4. Clique com o botão direito do mouse no nó **Estações** ou em uma determinada estação na exibição estações e, a partir do menu de contexto, selecione **Configurações de estação (grupo)/Sincronizar configurações**.

Se você recebeu um erro durante as etapas anteriores ou se suas estações ainda mostrarem condições não compatíveis, quanto às atualizações, tente continuar com estas etapas:

1. No menu superior **Ferramentas**, selecione o item **Configurações compartilhadas**.
2. Navegue até **Atualizar** e selecione **URL**.
3. Na parte direita da caixa de diálogo, verifique se os endereços corretos da atualização foram digitados. Por exemplo, se você estiver usando a função UpdateProxy do Servidor AVG Admin, o endereço do Servidor AVG Admin não ficará visível. Caso contrário, você poderá ver os servidores de atualização do AVG (veja abaixo).
4. Corrija os endereços, se necessário, e clique em **OK** para confirmar as alterações.
5. Aguarde até que todas as estações sejam sincronizadas. (O período de sincronização padrão é de 60 minutos).

Como alternativa, você pode forçar a sincronização imediata de todas as estações: Clique com o botão direito no nó **Estações** e no menu de contexto, selecione a **configuração Sincronizar**.

Se não estiver recebendo nenhuma atualização para o UpdateProxy do Servidor AVG Admin e sua conexão com a Internet estiver funcionando corretamente, tente verificar a página de status do Servidor AVG Admin primeiro. Para isso, abra o endereço IP ou nome de domínio do Servidor AVG Admin com o número de porta correto (o padrão é 4158) no navegador da Web. Por exemplo:

<http://localhost:4158/>

Na seção de **função do servidor UpdateProxy**, você encontrará o **status UpdateProxy**, bem como **estatísticas de download/upload**.

Se parece que há algum erro ou você achar que existe um erro, tente implantar a função UpdateProxy do Servidor AVG Admin novamente. Para isso, execute o assistente de implantação do Servidor AVG Admin novamente. Siga as etapas descritas no capítulo [Assistente de implantação do AVG Admin](#).

Na etapa **Configuração de servidores de atualização**, verifique se o servidor de atualização está definido corretamente. Os servidores de atualização padrão são os seguintes:



Endereço do servidor de atualização primário:

<http://rs.update.avg.com/> - para estações com AVG

<http://update.avg.com/softw/13/update/> - para estações com AVG 2013 antigo

Endereço do servidor de atualização de backup:

<http://rs.backup.avg.com/> - para estações com AVG

<http://backup.avg.cz/softw/13/update/> - para estações com AVG 2013 antigo

Conclua o Assistente confirmando todas as etapas.

## 10.5. Como alterar o idioma da interface do usuário

Durante a instalação do AVG, é possível escolher o idioma da interface do usuário de sua preferência. Se por algum motivo você precisar usar o aplicativo também em outro idioma, poderá alterá-lo com o seguinte procedimento:

Ao iniciar os componentes do AVG, é possível usar este parâmetro da linha de comando para alterar o idioma da interface do usuário:

Parâmetro	Significado
/LNG=xxxx	<p>Se a versão de idioma necessário estiver disponível, ela será usada. Caso contrário, o aplicativo escolherá o idioma de acordo com o idioma do sistema operacional.</p> <p>Os valores possíveis são:</p> <p><b>TC</b> - Interface de usuário em tcheco</p> <p><b>EU</b> - Interface do usuário em inglês</p> <p><b>GE</b> - interface do usuário em alemão</p> <p><b>FR</b> - interface de usuário em francês</p> <p><b>PB</b> - interface do usuário em português do Brasil</p> <p><b>IT</b> - interface do usuário em italiano</p> <p><b>ES</b> - interface de usuário em espanhol</p> <p><b>PL</b> - interface de usuário em polonês</p> <p><b>JP</b> - interface do usuário em japonês</p> <p><b>KOR</b> - interface do usuário em coreano</p>



	<b>PT</b> - interface do usuário em português
	<b>RU</b> - interface do usuário em russo
	<b>TR</b> - interface do usuário em turco
	<b>CHT</b> - interface do usuário em chinês tradicional
	<b>CHS</b> - interface do usuário em chinês simplificado

#### **Exemplo de uso:**

no menu Iniciar do Windows, selecione Executar e digite o componente solicitado com o caminho e parâmetro apropriados. Por exemplo:

**Observação:** *supomos que você tenha instalado o AVG no seguinte destino:*

C:\Program Files\AVG\AVG Admin\

*Caso contrário, altere o caminho abaixo apropriadamente.*

Para iniciar o **Console do AVG Admin** no idioma alemão:

"C:\Program Files\AVG\AVG Admin\Console\AVGAdminConsole.exe" /Ing=ge

Para iniciar o **Assistente de instalação do AVG Network** no idioma alemão:

"C:\Program Files\AVG\AVG Admin\Console\AVGNetworkInstaller.exe" /Ing=ge

Para iniciar o **Assistente de implantação do AVG Network** no idioma alemão:

"C:\Program Files\AVG\AVG Admin\Server\AVGAdminServerWizard.exe" /Ing=ge


Para iniciar o **AVG Admin Server Monitor** no idioma alemão:

"C:\Program Files\AVG\AVG Admin\Server\AVGAdminServerMonitor.exe" /Ing=ge

## **10.6. Como usar o sistema de banco de dados Microsoft SQL Server**

Se você deseja usar o Microsoft SQL Server (ou Microsoft SQL Server Express) para armazenar dados do Data Center, é necessário instalá-lo primeiro – ele não faz parte da instalação do AVG AntiVirus Business Edition e portanto, é impossível gerar qualquer um de seus parâmetros usando o Assistente de Implantação do Administrador do AVG.

Ao instalar o SQL Server, é crucial se lembrar de que a **Administração Remota do AVG** exige privilégios de administrador para acessar o banco de dados do Microsoft SQL. Desta forma, na etapa **Configuração do Mecanismo de Banco de Dados** da instalação do SQL Server é necessário escolher o **Modo de autenticação misto (NÃO** o modo de autenticação do Windows pré-selecionado) e especificar a senha para a conta (ou contas) do administrador do sistema do SQL.



Esta senha deve ser inserida no campo **Senha do Administrador** do diálogo [Credenciais do Microsoft SQL Server](#).

## 10.7. Como controlar ações dos usuários da estação

Este capítulo descreve brevemente exemplos de como um administrador pode controlar remotamente as ações dos usuários do AVG nas estações.

Por padrão, todas as ações dentro da interface de usuário do AVG podem ser alteradas/interrumpidas pelo usuário na estação local.

Existe três formas de gerenciar o acesso dos usuários:

- **Ações permitidas**

É possível desabilitar o acesso a ações diferentes em uma estação local pelo gerenciamento de ações permitidas - para obter mais informações, consulte o capítulo [Configuração/Configurações compartilhadas para estações/grupos/Ações permitidas](#).

- **Configurações obrigatórias**

As configurações obrigatórias/monitoradas podem ser usadas para desabilitar/habilitar várias ações dentro as configurações das estações. Marcando um item como obrigatório, o usuário na estação local não será capaz de configurá-lo.

Para obter mais informações, consulte o capítulo [Configuração/Configurações compartilhadas para estações/grupos/Controle geral e níveis de prioridade](#).



- **Cancelamento de verificação agendada**

Você pode decidir, se você deseja permitir que o usuário local pare a verificação agendada ou não. Isso pode ser feito através das Configurações Compartilhadas de estações/grupos ou nas configurações individuais da estação. Para isso, navegue até o item **Verificação Agendada** e no lado direito habilite a opção Usuário pode parar a execução da tarefa.

## 10.8. Como ativar a conta do administrador do Windows 10

Este capítulo descreve o processo de ativação da conta do administrador do Windows 10. Nesse sistema, a conta do administrador local está desativada como padrão. Para executar a instalação remota na estação alvo, você terá que ativá-la primeiro.

1. Pressione a **tecla do Windows** (a tecla com o logotipo do Windows, localizada na parte inferior esquerda do seu teclado). Isso deverá abrir o menu Iniciar, ou levá-lo à interface da tela Iniciar (dependendo de como o Windows 10 está configurado no sistema).
2. Digite **cmd** e aguarde pela exibição dos resultados.
3. Clique com o botão direito no resultado do **Prompt de comando** e selecione **Executar como administrador** a partir do menu de contexto.
4. Para ativar a conta do administrador desativada, digite o comando a seguir no prompt de comando:  
`net user administrator /active:yes`
5. A conta do administrador não é protegida por senha, mas recomendamos atribuir alguma senha a ela. Para isso, digite o seguinte comando no prompt de comandos: `net user administrator *` e clique na tecla **Enter**.
6. Digite a senha desejada. Depois, digite-a novamente quando sua confirmação for solicitada.

A estação com Windows 10 está pronta para a instalação remota do AVG.

## 10.9. Manipulação das requisições e mensagens de status

Esse capítulo descreve requisições, manipulações e processos dentro do AVG Data Center.

- **Requisições enviadas para uma única estação**

Se uma solicitação for invocada a partir do AVG Admin Console (p.ex., solicitação de sincronização de configuração, execução de atualização, etc.), uma mensagem será exibida na janela Status e, ao mesmo tempo, a solicitação é armazenada no AVG Data Center.

Então, a estação é notificada sobre a solicitação e se estiver online, começará processar a solicitação imediatamente. Informações sobre o resultado são entregues de volta ao AVG Data Center e instantaneamente exibidas na Janela de status. Mensagens de erro são exibidas na cor vermelha.

Em casos especiais, duas situações podem acontecer:

- A estação está online, porém, por algum motivo não pode aceitar a requisição (e.x. porta de notificação não está trabalhando corretamente por algum motivo), o servidor tentará periodicamente entregar a requisição (o intervalo padrão é de cinco minutos).





**Obs.:** esse intervalo pode ser alterado nas *Configurações Compartilhadas para estações/grupos*, item *Administração Remota*, seção *configurações avançadas*, menu suspenso **Recuperar mensagens do servidor a cada**.

- A estação está offline e receberá a solicitação imediatamente quando estiver online.

No caso de solicitações especiais que exigem mais tempo, a janela de status exibirá uma mensagem dizendo que a estação iniciou o processamento da solicitação e assim que concluir exibirá também o resultado.

- **Requisições enviadas para grupos/todas as estações**

Algumas solicitações podem ser enviadas para um grupo ou para todas as estações (clique com o botão direito no nome de um grupo nas estações e selecionando a ação do menu de contexto).

Essas requisições são armazenadas no AVG Data Center e depois são distribuídas pelo Servidor AVG Admin para cada estação do grupo selecionado. O resultado também será exibido posteriormente para cada estação individual.

- **Requisições duplicadas**

Se a mesma requisição é enviada várias vezes para uma estação, não é armazenada no AVG Data Center e a estação processará apenas a primeira requisição.

Isso se aplica também para as estações offline. Em outras palavras, não há a necessidade de enviar mais do que uma solicitação, já que as solicitações duplicadas são descartadas.


- **Expiração da solicitação**

As requisições que não forem processadas em 30 dias serão excluídas do AVG Data Center.


## **10.10. Como gerenciar direitos de acesso**

Se você precisa que mais pessoas acessem o AVG Admin Console e administrem estações/configurações em um nível diferente, é possível criar contas de usuário com direitos de acesso variados.

Para gerenciar o acesso ao AVG Data Center através do AVG Admin Console, navegue até o menu superior do Data Center e selecione o item **Configurações do AVG Data Center**.



Na parte inferior da caixa de diálogo, escolha a opção **Controle de acesso total**. Uma nova caixa de diálogo será exibida:



A seção **Lista de contas** contém a lista dos nomes de usuário disponíveis no momento e de seus estados. Por padrão, existe apenas uma conta disponível - administrador com uma senha em branco. Se você pretende manter essa conta e utilizá-la, é altamente recomendável que escolha uma senha apropriada primeiro (veja



abaixo como fazer isso). O menu de contexto ativado com o botão direito do mouse oferece as seguintes opções:

- **Ativo**

Se você clicar com o botão direito em um nome de conta existente, poderá ativá-la ou desativá-la com esta função. Observe que é preciso haver pelo menos uma conta ativa!

- **Nova conta**

Selecione esta opção para criar uma nova conta de usuário:

A screenshot of the 'Edição de conta' (Account Edit) dialog box. The title bar reads 'Edição de conta'. The main text says 'A conta padrão não contém uma senha. Digite sua senha.' Below this are several input fields: a text box containing 'administrator', a label 'Insira a senha:' followed by a password field, a label 'Insira a senha novamente:' followed by another password field, a label 'Login do sistema Windows Associado para SSO:' followed by a text box, and a label 'Descrição da conta:' followed by a larger text box containing 'Conta padrão'. At the bottom, there are three buttons: a help button with a question mark, an 'OK' button, and a 'Cancelar' button.

insira o nome da conta e a senha (duas vezes para confirmação).

O campo **Login do sistema Windows Associado para SSO** pode ser usado para inserir um nome de login existente do sistema Windows. Se você efetuar login no Windows com esse nome de usuário, também poderá fazer login no AVG Data Center sem inserir uma senha. Observe que o nome e a senha da conta não precisam ser os mesmos do nome de login do sistema Windows.

Você tem a opção de adicionar uma descrição da conta.

- **Editar conta**

Esta opção permitirá a edição de uma conta existente.

- **Clonar conta**

Clique com o botão direito do mouse em uma conta existente e escolha esta opção para clonar as configurações para uma conta nova. Você terá de inserir um novo nome de conta, senha, etc.

- **Excluir conta**



Esta opção permitirá a exclusão de uma conta existente.

Para cada conta existe um número de direitos da conta e opções de acesso do grupo. Por padrão, todas as ações estão predefinidas como permitidas. Para modificar as configurações, basta clicar no nome da conta que deseja alterar e modificar os itens na parte direita da caixa de diálogo, na guia **Direitos da conta** ou na guia **Acesso do grupo**.

- **Guia Direitos da conta**

Esta guia contém uma lista de ações disponíveis para o nome de conta escolhido. Para impedir uma ação, desmarque a caixa de seleção próxima ao nome. Se você desmarcar a caixa de seleção próxima ao nome da categoria (como Estações, Verificações etc.), impedirá todas as ações dessa categoria.


- **Guia Acesso do grupo**

A guia Acesso do grupo permite definir direitos de acesso aos grupos de estações definidos pelos usuários. Clique duas vezes em um desses grupos para acionar um menu suspenso (ou clique com o botão direito do mouse para acionar o menu de contexto com o mesmo conteúdo). Agora escolha o tipo de permissão.

Você pode conceder ao usuário da conta **Acesso total** ao grupo, permitir que ele apenas visualize o grupo selecionando **Somente leitura** ou impedir completamente que ele acesse o grupo escolhendo a opção **Nenhum acesso**.

## 10.11. Como manter o banco de dados do Data Center

A manutenção do banco de dados do AVG Data Center é fácil graças a scripts predefinidos que podem ser acessados a partir do menu superior **Ferramentas/Manutenção do banco de dados**.



Os scripts predefinidos são os seguintes:



- **Unificar as estações com identificação equivalente**

Escolher este script removerá estações duplicadas do AVG Data Center de acordo com o método de identificação de estação escolhido (por exemplo, se o método de identificação for endereço IP, todas as estações com o mesmo endereço IP serão removidas). As configurações individuais das estações removidas serão excluídas e somente as estações mais novas serão preservadas.

- **Excluir objetos cujo proprietário não está mais no AVG Data Center**

Escolher este script removerá todas as configurações, testes, regras e as tarefas agendadas pertencentes a estações que não existem mais no AVG Data Center.

- **Remover servidores de atualização sem uso**

Escolher este script removerá todos os servidores de atualização que não se comunicam pelo AVG Data Center há mais de 7 dias.

- **Remover do AVG Data Center os antigos eventos do Gerenciador de Alertas**

Escolher este script removerá do AVG Data Center todos os eventos do Gerenciador de Alertas com mais de 7 dias.

Marque os scripts que você deseja aplicar e clique no botão **Executar scripts** para utilizá-los. Observe que o processo de manutenção do banco de dados pode levar um tempo.

Você também poderá usar o botão **Carregar script personalizado** para escolher um arquivo Script SQL manualmente. Esta opção é recomendada somente para usuários avançados.

## 10.12. Lista dos parâmetros de configuração do AVG

As tabelas a seguir contêm lista de parâmetros de configuração do AVG que pode ser usada por usuários avançados para personalizar a instalação do AVG (ou seja, editando os scripts de instalação produzidos ou através da criação de novos). A maioria destes parâmetros são usados pelo [Instalador de Rede do AVG](#) automaticamente para instalar o AVG no modo silencioso com os componentes, configurações, etc. desejados.

### **Sintaxe:**

`Setup /Parameter_Name=<valor do parâmetro>`

ou

`Setup /Parameter_Name`

### **Exemplos de uso:**

`setup.exe /AV.UILevel=minimal`

`avg_admin_x86_all_7137p1.exe /AV.SelectedLanguage=1033`

Você também pode criar (corrigir) o arquivo mfaconf.txt com uma lista de parâmetros e valores que desejar:

`AppMode=Setup`



`UILevel=minimal`

`SelectedLanguage=1033`

**Observação:** a abreviação MFA significa "MSI Front-end application" (aplicativo front-end do MSI), fornece a GUI para a instalação do MSI e o supervisiona. Ele aceita os parâmetros mencionados abaixo, em linha de comando ou arquivo de configuração MFA (se não for indicado de outra forma).

Há vários tipos de parâmetros e o uso individual é marcado pelos símbolos de maior e menor com uma destas opções:

- **Booleano** - requer um valor numérico limitado a 0 ou 1 (verdadeiro/falso). *Exemplo:* /`AV.InstallSidebar=1` instalará o recurso.
- **Número inteiro** - requer um valor numérico. *Exemplo:* /`AV.Maintenance=2`
- **String** - requer um valor de sequência de caracteres, especificado nos Valores permitidos ou descrito dentro da Descrição.

Exemplo: /`TemporaryPath="C:\Temporary Folder\MFATemp"`

- **Sem valor** - alguns parâmetros podem ser usados sem nenhum valor específico. *Exemplo:* /`AV.EnableWinFW`

Nome do parâmetro	Descrição	Valores permitidos
<code>AV.TemporaryPath=&lt;string&gt;</code>	Especifica o caminho completo para a pasta temporária de instalação.	
<code>AV.LoggerPath=&lt;string&gt;</code>	Especifica o caminho completo para a pasta de log de instalação.	
<code>AV.UILevel=&lt;string&gt;</code>	Define que nível da interface do usuário deve ser exibido.	<b>Minimal</b> - exibe somente o progresso. <b>Normal</b> - caixas de diálogo normais.
<code>AV.ConfigFilePath=&lt;string&gt;</code>	Define um caminho completo para um arquivo de configuração de MFA alternativo (pode ser usado somente a partir de linha de comando).	
<code>AV.InstallFeatures=&lt;string&gt;</code>	Lista de recursos a serem instalados.	Lista de IDs de recursos separados por vírgula ou ponto e vírgula. As IDs possíveis podem ser encontradas na tabela abaixo.
<code>AV.RemoveFeatures=&lt;string&gt;</code>	Lista de recursos a serem desinstalados ou não instalados.	Lista de IDs de recursos separados por barra vertical ( ), vírgula ou ponto e vírgula. As IDs podem ser encontradas na tabela abaixo.
<code>AV.RestartDelay=&lt;integer&gt;</code>	Atraso antes da reinicialização do computador ser processada. Uma caixa de diálogo do sistema com contagem	Valor (tempo) em segundos.



	regressiva é exibida antes da reinicialização ocorrer (mesmo se o UILevel silencioso for usado).	
AV.AppMode=<string>	Define a funcionalidade que deve ser realizada.	SETUP - Inicia a instalação do aplicativo.  UPDATE - Inicia a atualização do aplicativo.
AV.TargetInstallationPath=<string>	Define o caminho de instalação. O valor padrão é C:\Program Files (x86)\AVG\Av	
AV.LicenseKey=<string>	Define uma chave de licença usada para a instalação.	
AV.SelectedLanguage=<integer>	Um valor numérico do idioma usado para a instalação (as IDs estão listadas na tabela ao final deste capítulo).	
AV.InstallSidebar=<boolean>	Define se o gadget de barra lateral deve ser instalado ou não.	1 - será instalado 0 - não será instalado
AV.ParticipateProductImprovement=<boolean>	Define se a estação participará do Programa de Aprimoramento de Produto.	1 - participar 0 - não participar
AV.DataCenterSpec=<string>	Define a string de conexão ao Data Center.	myserver:4158
AV.EnableWinFW	Ativa o firewall do Windows. Se o Firewall do AVG estiver instalado, esse parâmetro será ignorado.	
AV.DisableWinFW	Desativa o firewall do Windows.	
AV.DontRestart	A reinicialização não será permitida após a instalação ou desinstalação.	
AV.Maintenance=<integer>	Inicia a configuração em um dos modos de manutenção suportados: Desinstalar, Adicionar/Remover recursos ou Reinstalar/Reparar.	0 - inicia o modo de recurso Adicionar/Remover  1 - inicia o modo Reparar  2 - inicia o modo Desinstalar
AV.DisableScan	Desativa todos os planos de verificação padrão após a instalação.	
AV.KillProcessesIfNeeded	Fecha os processos que impedem a instalação.	

A seguir está a lista de valores dos recursos (componentes) disponíveis para os parâmetros **InstallFeatures** e **RemoveFeatures**.

**Observação:** se um recurso puder ser realmente instalado ou não, depende principalmente de sua presença no pacote de instalação, de um número de licença e, em alguns casos (plug-ins), de outro software que deve



estar presente no computador de destino.

Nome do recurso	Descrição de recurso
fea_FW	Firewall do AVG
fea_IDP	AVG Identity Protection
fea_OnInSc	Proteção Online AVG
LinkScnFea	AVG LinkScanner
fea_SrchSrf__Surf	AVG Surf-Shield
fea_AntiRk	AVG Anti-Rootkit
fea_SysTool	Ferramentas do sistema do AVG
fea_Client	Biblioteca de administração remota do AVG
LanguagesFea	Todos os idiomas (ou os idiomas permitidos para o produto)
EmailPluginsFea	Plug-ins de email da AVG
fea_Emails__Bat	Plug-in de email do AVG para TheBat!
fea_Emails__Outlook	Plug-in de email do AVG para Microsoft Outlook
fea_Emails__Thunder	Plug-in de email do AVG para Mozilla Thunderbird
fea_Emails__EMC	Verificador de email do AVG
fea_AntiSpm	Anti-spam do AVG
fea_Office	Plug-in para MS Office 2000 - 2007
fea_SrvAddl__ExAS	Anti-spam do AVG para MS Exchange Server
fea_SrvAddl__ExSmtpt	Verificador de email para MS Exchange Server (SMTP TA)
fea_SrvAddl__ExRte	Verificador de email para MS Exchange Server (TA de roteamento)





fea_SrvAddl__ExVS	Verificador de email para MS Exchange Server (VSAPI)
fea_SrvAddl__Shrp	Verificador de arquivo para MS Sharepoint Server

A seguir está a lista de códigos de idioma para o parâmetro **SelectedLanguage**.

1029	Tcheco
1036	Francês
1031	Alemanha
1038	Húngaro
1040	Italiano
1041	Japonês
1043	Holandês
1046	Português (Brasil)
2070	Português (Portugal)
1045	Polones
2074	Sérvio
1051	Eslovaco
1034	Espanhol
1030	Dinamarquês
1033	Inglês (EUA)
1049	Russo
1042	Coreano
1057	Bahasa (Indonésia)



16393	Inglês (Índia)
1086	Malaio
1055	Turco
3076	Chinês (simplificado)
2052	Chinês (tradicional)



## 11. AVG Data Center

O AVG Data Center consiste em um banco de dados e **Servidor AVG Admin**. O **Servidor AVG Admin** executa a função de mediador entre o AVG Data Center e as estações do AVG. O AVG Admin Console usa o Servidor AVG Admin para acessar o banco de dados do AVG Data Center e definir centralmente as configurações para estações e parâmetros do sistema. As estações do AVG acessam o Servidor AVG Admin para ler os parâmetros de configuração, salvar suas configurações definidas atualmente e os resultados da verificação no AVG Data Center.

A comunicação com as estações só será possível se o componente **Administração Remota** estiver instalado adequadamente em todas as estações e conectado ao AVG Data Center.

O AVG Data Center contém um banco de dados SQL implementado ou pode ser conectado a um servidor de banco de dados separado executado no mesmo computador ou em outro computador na rede local.

**Atenção:** mecanismos de bancos de dados específicos podem atender somente um número limitado de computadores conectados. Informações adicionais sobre esse tópico estão localizadas no capítulo [Função do Data Center](#).

### 11.1. Manutenção

Após um período considerável de uso do AVG AntiVirus Business Edition (ou seja, de uso do AVG Admin Console), algumas inconsistências ou duplicações no AVG Data Center poderão aparecer. Essa situação gera demandas cada vez maiores na carga da rede e as opções de manutenção são agravadas. Para facilitar a manutenção do AVG Data Center, preparamos vários scripts que o ajudarão a realizar as operações de manutenção frequentemente necessárias. Durante a manutenção (quando um script estiver ativado), o AVG Data Center ficará bloqueado e os usuários não poderão acessá-lo.

Os scripts de manutenção estão disponíveis no AVG Admin Console, menu **Ferramentas/Manutenção do banco de dados**.

### 11.2. Proteção por senha

É possível proteger o acesso com senha ao banco de dados do AVG Data Center e ao Servidor AVG Admin.

- **Acesso ao banco de dados do AVG Data Center**

O nome de usuário e senha para acesso ao banco de dados são obrigatórios e podem ser alterados em [Configurações do Servidor AVG Admin](#), guia **Data Center**, seção **Acesso ao banco de dados**.

**Obs.:** os detalhes de login para o banco de dados interno do Firebird são predefinidos e não podem ser alterados.

- **Acesso ao Servidor AVG Admin**

Se preferir, você poderá também definir nome de usuário e senha para acessar o Servidor AVG Admin. Para isso, navegue até [Configurações do Servidor AVG Admin](#), guia **Geral**, seção **Acesso ao servidor**.

esse nome de usuário e senha aplicam-se à conexão de estações com o AVG Data Center. Esses valores devem ser preenchidos corretamente durante a conexão de estações ao AVG Data Center (por meio do Assistente de Instalação na Rede da AVG ou manualmente).



Se você precisar de mais pessoas para acessar o AVG Admin Console e administrar estações/configurações em um nível diferente, será possível criar várias contas de usuários com direitos de acesso variados.

Para gerenciar o acesso ao AVG Data Center através do AVG Admin Console, navegue até o menu superior do **Data Center** e selecione o item **Configurações do AVG Data Center**. Há mais informações sobre este tópico disponíveis no capítulo [Como.../Como gerenciar direitos de acesso](#) .

### 11.3. Conversão do AVG Data Center em um banco de dados diferente

O Assistente de implantação do Servidor AVG Admin também pode converter automaticamente qualquer AVG Data Center existente em um formato de banco de dados diferente.

Também é possível converter o AVG Data Center de um AVG Data Center para outro usando as funções Exportar/Importar. A partir do AVG Admin Console, é possível exportar o AVG Data Center para um formato de texto portátil (menu **Data Center/Exportação de banco de dados**) e importar dados durante a operação do Assistente de implantação do AVG Admin).

É possível encontrar mais informações sobre o assistente no capítulo [Assistente de implantação do AVG Admin](#).

### 11.4. Interface da Web

O Servidor AVG Admin oferece uma interface de Web com uma visão geral sobre seu status, detalhes sobre as funções e outras informações.

Você pode acessar as páginas de status inserindo a string de conexão no seu navegador de Internet favorito:

<http://localhost:4158/>

Onde **localhost** representa o endereço do seu Servidor AVG Admin e **4158** é um número de porta padrão.

Com exceção de informações básicas e da visão geral das funções Data Center e UpdateProxy, existem os seguintes botões disponíveis:

- **Lista de todas as estações** - lista todas as estações atualmente mantidas no Data Center.
- **Lista de estações não compatíveis** - lista todas as estações que estejam em estado de erro atualmente.
- **Lista de estações atendidas** - essa opção estará disponível somente se a função UpdateProxy estiver instalada. Use esse botão para listar as estações que estão recebendo atualizações desse servidor.



## 12. Atualizações

### 12.1. Informações gerais

O AVG oferece dois níveis de atualização à sua escolha:

- **A atualização de definições** contém as alterações necessárias para a proteção antivírus, anti-spam e anti-malware confiável. Em geral, não inclui nenhuma alteração no código e atualiza apenas o banco de dados de definições. Essa atualização deverá ser aplicada assim que estiver disponível.
- **A atualização do programa** contém várias alterações, correções e aperfeiçoamentos para o programa.

Ao programar uma atualização, é possível selecionar o nível de prioridade a ser baixado e aplicado.

Você pode fazer distinção entre dois tipos de atualização:

- **Atualização sob demanda** - atualização imediata do AVG que pode ser executada a qualquer momento que surgir a necessidade.
- **Atualização programada** - no AVG, também é possível predefinir um plano de atualização. A atualização planejada, então, será executada periodicamente, de acordo com a definição da configuração. Sempre que forem apresentados novos arquivos de atualização no local especificado, eles serão baixados diretamente da Internet ou do diretório da rede. Quando nenhuma atualização está disponível, nada acontece.

**Observação:** se ocorrer uma coincidência de tempo de uma atualização de programa agendada e uma verificação agendada, o processo de atualização terá maior prioridade, e a verificação será interrompida.

### 12.2. Atualização na rede local

As estações do AVG podem realizar uma atualização diretamente dos servidores da Web da AVG Technologies. Além disso, é possível baixar o arquivo de atualização em um servidor de LAN e configurar as estações AVG para atualização local.

Para redes menores (em geral, de 20 a 25 estações), convém atualizar diretamente a partir da Internet. Os arquivos de atualização do AVG foram projetados de forma que os menores arquivos necessários disponíveis sempre estejam sendo baixados.

Se a rede for formada por mais de 50 estações, é melhor manter o espelhamento de todos os arquivos de atualização disponíveis na rede local. Todos os arquivos de atualização (que podem ser usados para a atualização de todas as versões anteriores do AVG) devem ser baixados dessa forma para permitir que as estações AVG usem o arquivo atual para realizar a atualização do banco de dados do programa/vírus.

Em geral, existem duas opções de espelhamento local de arquivos de atualização. A opção recomendada é usar a função UpdateProxy, que pode ser implantada também em vários servidores. Consulte o capítulo [Implantação de várias funções de proxy de atualização](#) para obter mais informações.

Dessa forma, o AVG Admin Server é capaz de baixar automaticamente todos os arquivos de atualização necessários. Em seguida, os clientes AVG pesquisam os arquivos de atualização no computador com o AVG Admin Server em execução. Essa opção é considerada a forma preferencial de atualizar a distribuição de



arquivos na rede local.

Entretanto, é possível usar qualquer outro servidor da Web para esse tipo de atualização. O servidor precisa apenas compartilhar uma pasta isolada, acessível pelas estações do AVG. Quando você está usando o Microsoft Information Server, por exemplo, a raiz de todas as pastas acessíveis em geral é C:\InetPub\wwwroot. Suponhamos que a pasta C:\InetPub\wwwroot\avgupdate, que pode ser acessada pela interface com a Web, esteja presente no servidor da Web denominado localweb. Os clientes da Web (HTTP) poderão acessar documentos e arquivos nesse diretório pela URL <http://localweb/avgupdate>. Seguindo essas etapas, as estações do AVG usarão o mesmo URL <http://localweb/avgupdate> para atualizações.

Os arquivos de atualização para distribuição podem ser baixados do site <http://www.avg.com/us-en/homepage>, seção **Centro de suporte/Downloads**.



### 13. Perguntas frequentes e suporte técnico

Se você tiver problemas em relação ao AVG AntiVirus Business Edition, comerciais ou técnicos, consulte a seção [Perguntas](#) no site da AVG.

Caso não consiga obter ajuda dessa forma, contate o departamento de suporte técnico por email. Use o formulário de contato acessível no menu do sistema via **Ajuda/Suporte por email** no aplicativo AVG.

Se você já consultou toda esta documentação e ainda não tem certeza sobre qual nível ou tipo de funções do **AVG AntiVirus Business Edition** são ideais para as suas necessidades, recomendamos entrar em contato com o departamento de suporte técnico da AVG Technologies. Use a página web [Suporte para empresas](#).

Para nos ajudar a encontrar a melhor solução para a implementação do AVG na sua rede, prepare as seguintes informações:

- o tamanho de sua rede (tipo do servidor de arquivos, número de estações da rede)
- sistemas operacionais nas estações cliente da rede
- média de parâmetros de hardware da estação cliente (ou os parâmetros mínimos)
- LAN ou WAN e a qualidade da conexão para WAN
- sua demanda para AVG AntiVirus Business Edition (requisitos de administrador e extensão da administração)